

Introducción

Con Aranda ASSET MANAGEMENT Versión 8.0 (AAM) usted contará con las herramientas que necesita para tomar decisiones acertadas y garantizar el uso eficiente de los recursos de su organización, gracias a que le permite tener información actualizada y detallada sobre su infraestructura tecnológica y sobre el uso que se le está dando a sus recursos. Aranda ASSET MANAGEMENT es la solución ideal para controlar la totalidad de su infraestructura IT mediante un inventario automatizado, control remoto y gestión de activos informáticos. AAM facilita la automatización de inventario de activos IT, en el que de manera detallada reporta cualquier cambio de hardware o software generando alarmas, controla el licenciamiento y uso de software en cada estación (integrado con Aranda SOFTWARE METRIX), y posibilita el soporte técnico remoto a cualquier estación de la compañía.

Tabla de Contenido

Introducción	. 2
Tabla de Contenido	. 3
Requerimientos del sistema	. 9
Hardware y Software	. 9
En el cliente	. 9
En el servidor	. 9
Base de Datos	10
Pasos para la instalación de Aranda ASSET MANAGEMENT	11
Configuraciones previas a la instalación de Aranda ASSET MANAGEMENT	13
Requisitos adicionales de acuerdo con los Sistemas Operativos	14
Si tiene Windows 9X/ME	14
Si tiene Windows NT Server/WorkStation 4.0	14
Si tiene Windows 2000/XP	14
Para Windows 2000	14
Para Windows XP	14
Puertos utilizados por Aranda ASSET MANAGEMENT	15
Instalación de Aranda ASSET MANAGEMENT	17
Casos de Instalación del AAM Server	18
Caso Nº 1: Si va a instalar todos los módulos de AAM en un controlador de dominio	18
Caso No. 2: Si sólo va a utilizar el controlador de dominio para instalar el módulo Agents Distribution	19
Caso No. 3: Si necesita centralizar los inventarios recolectándolos de LANs ubicadas en distintas sedes o ciudades	19
Caso No. 4: Si necesita instalar AAM Server en una red punto a punto	20
Distribuir el Agente local	32
Instalación del comunicador	32
Casos de Instalación del Agente local	33
Caso No 1: Instalación por logon script	33
Caso No. 2: Instalación cuando existen políticas de seguridad en Windows 2000/NT	34
Caso No 3: Instalación mediante startup script - shutdown script	34
Caso No 4: Instalación en VLANs	35
	25
Caso No 5: Instalación a través de Remote Setup	30
Caso No 5: Instalación a través de Remote Setup Pasos para iniciar una instalación desatendida	35 36
Caso No 5: Instalación a través de Remote Setup Pasos para iniciar una instalación desatendida Caso No 6: Instalación a través de recursos compartidos en la red	35 36 38
Caso No 5: Instalación a través de Remote Setup Pasos para iniciar una instalación desatendida Caso No 6: Instalación a través de recursos compartidos en la red Caso No. 7: computadores aislados	35 36 38 38
Caso No 5: Instalación a través de Remote Setup Pasos para iniciar una instalación desatendida Caso No 6: Instalación a través de recursos compartidos en la red Caso No. 7: computadores aislados Desinstalación de AAM Server / AAM Console	35 36 38 38 40

Módulos y etapas de Aranda ASSET MANAGEMENT (AAM)	42	
Configuración de módulos AAM		
Configurar módulo CONSERVER	43	
Abrir la interfaz del módulo CONSERVER	43	
Configurar CONSERVER primario / secundario	44	
ConServer Primario	46	
Conserver Secundario	46	
CONSERVER Secundario con BD local	46	
CONSERVER Secundario sin BD local	46	
Borrar Log	46	
Descomprimir archivos	47	
Cambiar la ruta de almacenamiento de inventarios	47	
Consultar los procesos llevados a cabo por el módulo CONSERVER	47	
Enviar de forma manual los inventarios al CONSERVER de mayor jerarquía	48	
Terminar el proceso CONSERVER	49	
Cerrar la interfaz del módulo	49	
Descomprimir archivos en el módulo Aranda FILE	49	
Descomprimir archivos	50	
Borrar archivos	51	
Actualizar información	51	
Configurar módulo DATA CRUNCHER	51	
Abrir la interfaz del módulo DATA CRUNCHER	52	
Configurar ruta de selección de inventarios	52	
Programar el procesamiento de inventarios	52	
Iniciar procesamiento de inventarios de forma manual	53	
Configurar alarmas	53	
Tipos de Alarmas	55	
Seleccionar el tipo de inventario a almacenar	57	
Clasificar las extensiones de los archivos en categorías	57	
Habilitar y/o seleccionar reglas en la actualización de los inventarios	58	
Regla N° 1 -> Domain + Computer Name	59	
Regla N ^a 2 -> Domain + Computer Name + MAC	59	
Regla N ^a 3 -> Domain + Computer Name + Serial Board	60	
Regla N ^a 4 -> Domain + Computer Name + Ip Address	60	
Regla N ^a 6 -> Mac Hard disk Serial Computer Name	60	
Configurar el módulo CRUNCHER para Aranda SOFTWARE METRIX	61	
Detener las tareas del módulo CRUNCHER MTX	62	
Borrar Log	62	
Consultar procesos llevados a cabo por el módulo DATA CRUNCHER	63	
Salir del módulo Aranda DATA CRUNCHER	63	
Configurar módulo Aranda MAILER	64	

Abrir la interfaz de Aranda MAILER	
Configurar Mailer	64
Enviar mensajes pendientes	65
Borrar Log	65
Ver número de mensajes enviados y almacenados	65
Configurar módulo DBmanager	
Abrir la interfaz de Aranda DBmanager	
Configurar los tiempos de monitoreo del DBManager	
Visualizar el log de operaciones del DBManager	67
Visualizar el rendimiento de las operaciones del DBManager	68
Configuración de Aranda ASSET MANAGEMENT	69
Ingresar a Aranda ASSET MANAGEMENT	
	70
Ver Estaciones	72
Consultar Inventario de Hardware Y Software.	74
Ver inventario por Sistema	74
Ver inventario por Sistema Operativo	
Ver inventario por BIOS	
Ver inventario por Procesador	
Ver inventario por Discos	
Ver inventario por Recursos compartidos	
Ver inventario por Unidades mapeadas	
Ver inventario por Comandos inicio	
Ver inventario por Impresoras	
Ver inventario por Hardware	
Ver inventario por Software	
1. Resumen	83
2. Lista:	
Ver inventario de serial de software	
Ver inventario de archivos	
Resumen	
• Lista	
Ver Información de la configuración.	
Ver información de Video	
Ver información de servicios	
Ver información de monitores	90
Ver inventario de direcciones IP	90
Ver información de teclados	91
Ver Alarmas	92
1. Crear o editar comentarios para las alarmas	92
2. Marcas	93

3.	. Borrar alarma	93
4.	. Enviar alarma por correo electrónico	94
Ve	er datos adicionales	94
	Administrar y Tomar Control Remoto	95
Тс	omar control remoto a estación inventariada	95
BI	loquear teclado y Mouse	96
Ej	jecutar la interfaz de seguridad de Windows (Ctrl +Alt +Supr)	97
На	labilitar el simulador de secuencia de atención segura (SAS)	97
На	labilitar el Control de Cuentas de Usuario (UAC)	97
Ej	jecutar el menú Inicio de Windows	
Тс	omar control remoto a una estación no inventariada	
Admi	inistrar remotamente una estación	98
Ac	ctualizar el inventario de una estación	
Er	nviar encuesta a una estación	101
Si	incronizar la estación con el reloj del sistema operativo	101
Ej	jecutar un comando local en la estación remota	101
Su	ubir el módulo RemVision	102
Er	nviar mensaje de texto	102
Bo	orrar archivos por extensión de una estación remota	103
Bo	orrar y traer archivos de una estación remota	104
In	niciar y detener los servicios de una estación remota	104
Re	emover impresora de una estación remota	104
Re	emover recurso compartido de una estación remota	105
Er	ncender una estación de trabajo remota	105
Ce	errar cesión en Windows	105
Re	einiciar estación de trabajo	105
Ap	pagar estación de trabajo	105
Oł	btener lista de procesos	106
Oł	btener lista de conexiones	107
Ac	dministrar servicios de la estación remota	108
Ob	Obtener lista de sesiones iniciadas en estaciones de trabajo.	109
Ec	ditar el registro de Windows de la estación remota	110
Ob	btener lista de archivos de la estación remota	110
Elimi	inar estaciones de la base de datos AAM	111
Consi	sultar Perfil de una estación de trabajo	111
De	escripción de la estación	112
De	etalle de inventario	112
Ec	ditar detalles del inventario	112
De	Detalle de usuario	112
Uk	lbicación	113
Da	atos de ubicación	113
Fi	iltrado de inventario por categorías	113

Guardar información en formato HTML / Excel / PDF	113
Cambiar la contraseña del usuario en sesión	
Consultar el modulo PCBrowser	
Ingresar al módulo PCBrowser	
Ver información general de la estación de trabajo seleccionada	
Árbol de Secciones	
Tomar control Remoto en PCBrowser	
Tomar control remoto a la estación seleccionada	
Bloquear teclado y Mouse	
Ejecutar la interfaz de seguridad de Windows (Ctrl +Alt +Supr)	
Habilitar el simulador de secuencia de atención segura (SAS)	
Habilitar el Control de Cuentas de Usuario (UAC)	
Ejecutar el menú Inicio de Windows	
Tomar control remoto a una estación no inventariada	
Actualizar el inventario de una estación	
Enviar encuesta a una estación	
Sincronizar la estación con el reloj del sistema operativo	
Ejecutar un comando local en la estación remota	
Subir el módulo RemVision	
Enviar mensaje de texto	
Borrar archivos por extensión de una estación remota	
Borrar y traer archivos de una estación remota	
Iniciar y detener los servicios de una estación remota	
Remover impresora de una estación remota	
Remover recurso compartido de una estación remota	
Encender una estación de trabajo remota	
Cerrar cesión en Windows	
Reiniciar estación de trabaio	
Apagar estación de trabajo.	
Actualizar la versión del Agente local Aranda	
Obtener lista de procesos	
Obtener lista de conexiones	130
Administrar servicios de la estación remota	
Obtener lista de sesiones iniciadas en estaciones de trabaio	133
Editar el registro de Windows de la estación remota	133
Ohtener lista de archivos de la estación remota	134
Salir de la consola PCBrowser	134
	405
Interfaz de la consola	
Anexos	
Instalación de MSDE	

Requerimientos	141
Instalación	141
Crear las dependencias de los servicios de Aranda a MSSQLSERVER	143
anda ASSET MANAGEMENT	146
MARCAS COMERCIALES	146
	Requerimientos Instalación Crear las dependencias de los servicios de Aranda a MSSQLSERVER anda ASSET MANAGEMENT MARCAS COMERCIALES

www.arandasoft.com

Requerimientos del sistema

Hardware y Software

Los requerimientos de hardware y software para el Servidor AAM dependen principalmente del número de estaciones a inventariar. Enseguida, se indicaran los rangos mínimos para la instalación, sin embargo, estas características pueden ser, en cualquier caso, superiores a las indicadas.

NOTA: Debe tener en cuenta que si su sistema operativo es Windows 2003, se requiere tener instalado el SP1. (Cliente/Servidor)

En el cliente

Módulos en ejecución: capt_res.exe, acommsvr.exe, collecto.exe, remserver.exe y user.exe.

Procesador	Pentium III de 166 MHz o Superior.
Memoria	32 Mb o Superior.
Sistema Operativo	Windows NT4 con SP6, Windows 95 Winsock 2.2 o superior, Windows 2000 con SP4, Windows 2003 con SP1, Windows Vista 32 Bits.
Espacio Libre en DD	4 Mb
Otros	Protocolo TCP/IP
	Internet Explorer 5.0

En el servidor

Caso 1: Corre solamente un ConServer secundario

Procesador	Pentium III de 450 MHz
Memoria	64 Mb RAM
Sistema Operativo	Windows NT4 con SP6, Windows 95 Winsock 2.2 o superior, Windows 2000 con SP4, Windows 2003 con SP1, Windows Vista 32 Bits.
Espacio Libre en DD	20 Mb

Caso 2: Corre un ConServer primario, un Data Cruncher y una consola ODBC, pero no el motor de la Base de Datos.

Procesador	Pentium III de 450 MHz
Memoria	64 Mb RAM
Sistema Operativo	Windows NT4 con SP6, Windows 95 Winsock 2.2 o superior, Windows 2000 con SP4, Windows 2003 con SP1, Windows Vista 32 Bits.
Espacio Libre en DD	20 Mb

Caso 3: Corre un ConServer primario, un Data Cruncher y una Consola ODBC, y además el motor de la Base de Datos.

Procesador	Pentium IV de 4 GHz
Memoria	512 Mb, mas 128 Mb por Cada 500 Maquinas en el
	Inventario.
Sistema Operativo	Microsoft Windows Server 2003 o Superior, Windows Vista 32 Bits, Internet Information Services 5.0 o superior, Microsoft .Net Framework 1.1, MDAC 2.7 o superior.
Espacio Libre en DD	150 Mb CD-ROM o acceso a uno a través de la red.

NOTA: Nuestra recomendación es que la instalación se haga como en el caso 2, en un servidor dedicado solamente para Aranda ASSET MANAGEMENT.

Base de Datos

No. De Estaciones	Motor de Bases de Datos
1 Hasta 2.500	MS SQL 7.0/2000/2005 con últimos Service Packs liberados por el fabricante, Oracle 9i
2.501 en adelante	MS SQL 2000/2005 con últimos Service Packs liberados por el fabricante, Oracle 9i

Pasos para la instalación de Aranda ASSET MANAGEMENT

- 1. Debe haber realizado la configuración previa explicada a continuación.
- 2. Tenga en cuenta los requisitos del sistema operativo instalado en su empresa explicado a continuación.
- 3. Instale la base de datos Aranda. (Ver Guía de Instalación de Base de Datos Aranda).
- 4. Ejecute el instalador del AAM Server.
- 5. Instale AAM Server de acuerdo con el ambiente tecnológico de su organización.
- 6. Registre el producto en el módulo Register
- 7. Ejecute el instalador de AAM Console.
- 8. Instale AAM Console.
- 9. Registre el producto en el módulo Register.
- 10. Para conectarse a la Base de Datos, es necesario primero crear el ODBC desde Windows y posteriormente desde el componente DBConfig del módulo Aranda SETTINGS, configurar la conexión a la BD. Para conocer en detalle los pasos de este procedimiento, diríjase a la Guía de Uso del módulo Aranda SETTINGS.
- 11. Cree las dependencias a los servicios del motor de base de datos. Ver anexos.
- 12. Proceda a subir los siguientes servicios de Aranda:
 - Aranda Conserver
 - Aranda Cruncher
 - Aranda Cruncher File
 - Aranda DBmanager
 - Aranda Mailer
 - Aranda Repserver
 - Aranda File Server

Para ello, diríjase a **Inicio** -> **Ejecutar**. Digite *services.msc* y haga clic en el botón [Aceptar]. En seguida se abre la interfaz de Servicios del sistema operativo Windows. Ubíquese sobre cada uno de los servicios anteriormente mencionados y haga doble clic o clic derecho y seleccione la opción [Iniciar].

13. Instale el módulo Aranda FILE SERVER. (Ver manual de instalación del módulo Aranda FILE SERVER).

14. Cree el perfil del Agente.

- 15. Distribuya el agente por medio del módulo Aranda Remote Setup por medio de las diferentes opciones explicadas en el capítulo Distribuir el Agente local.
- 16. Proceda a la configuración del perfil de Usuarios desde el módulo Aranda PROFILE. (Ver manual de uso Aranda PROFILE).
- 17. Instale Aranda SURVEY WEB EDITION. (Ver Manual de Uso e Instalación Aranda SURVEY).
- 18. Instale Aranda PCBrowser Web Edition (Ver Manual de Uso e Instalación Aranda PCBrowser Web Edition).
- **19.** Establezca el entorno Aranda ASSET MANAGEMENT mediante la configuración de los componentes del módulo Aranda SETTINGS. (Ver Guía de Uso Aranda SETTINGS).
- 20. Configure los módulos de Aranda ASSET MANAGEMENT (CONSERVER, MAILER, CRUNCHER, ETC.)

Configuraciones previas a la instalación de Aranda ASSET MANAGEMENT

- El protocolo TCP/IP debe estar instalado en todas las estaciones de la red de cómputo a inventariar.
- Los puertos TCP/IP seleccionados durante la instalación para la comunicación entre los módulos del Servidor AAM y los agentes instalados en las estaciones, deben estar libres para su uso. Asegúrese que ningún proxy o firewall esté restringiendo su uso.
- El componente MDAC (Microsoft Data Access Component) debe estar actualizado a la versión 2.6 Service Pack 1 o superior. Si el MDAC no está actualizado, el instalador de Aranda ASSET MANAGEMENT lo hará. Dicha instalación/actualización requiere reiniciar el equipo.
- Aranda ASSET MANAGEMENT (AAM) requiere de la herramienta BDE (Borland Database Engine). Si el computador asignado como Servidor AAM no cuenta con esta herramienta, el instalador de AAM lo instalará. Si dicho computador cuenta con alguna versión de BDE, la aplicación instaladora la sobrescribirá con la versión más reciente del BDE.

Requisitos adicionales de acuerdo con los Sistemas Operativos

Si tiene Windows 9X/ME

Debe estar actualizado con los últimos parches y la librería WinSock versión 2.2 o superior.

Si tiene Windows NT Server/WorkStation 4.0

La instalación debe hacerse durante la sesión de un usuario con privilegios de administrador local. Verifique que el sistema operativo tenga instalado el Service Pack 6a.

Si tiene Windows 2000/XP

La instalación debe hacerse durante la sesión de un usuario con privilegios de administrador local.

Para Windows 2000

Verifique que el sistema operativo tenga instalado el Service Pack 4 o superior.

Para Windows XP

Verifique que el sistema operativo tenga instalado el Service Pack 2 o superior. En las estaciones donde se instale el Agente Aranda también es necesario tener instalado como requerimiento mínimo, Internet Explorer 5.

NOTA: Si el Servidor AAM también se utiliza con otros fines como: controlador de dominio, servidor de almacenamiento, servidor Web, servidor de impresión, Proxy, firewall etc., a los requerimientos anteriores, hay que sumarles los requerimientos mínimos de tales servicios adicionales. Nuestra recomendación es que la instalación se haga como un servidor dedicado únicamente para Aranda ASSET MANAGEMENT.

Puertos utilizados por Aranda ASSET MANAGEMENT

Cada uno de los módulos AAM utiliza uno o varios puertos para comunicarse a través de la red. En el siguiente esquema se enumeran estos puertos y sus principales funcionalidades:

Puerto	Modulo	Función
7125	REMSERVER	Utilizado para tomar control remoto de las estaciones.
7027	ACOMMSVR	A través de este puerto se realizan algunas de las tareas administrativas desde las consolas.
7026	CAPT_RES	Por medio de este puerto el CAPT_RES recibe algunas instrucciones enviadas desde AAM Server (Administración Remota).
7024	REPSERVER	Este módulo recibe las notificaciones del comunicador cuando algún servicio del Agente de AAM es detenido. También notifica la dirección IP que queda predeterminada cada vez que se genera un inventario.
9000	CONSERVER	Por este puerto el ConServer recibe los inventarios enviados desde las estaciones y los archivos que son solicitados desde la Consola AAM.
80	ARANDA FILE SERVER	Este módulo contiene el Agente de Aranda y de más archivos que se quieran publicar allí.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Sistema Aranda ASSET MANAGEMENT®



© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

[16]

Instalación de Aranda ASSET MANAGEMENT

- 1. Cree la Base de Datos Aranda. Para ello remítase a la Guía de Instalación de la Base de Datos Aranda.
- 2. Después de seguir los pasos 1, 2 y 3, explicados en el capítulo Pasos para la instalación de Aranda ASSET MANAGEMENT y teniendo en cuenta que su ambiente tecnológico se ajuste a alguno de los cuatro diferentes casos de instalación, proceda a ejecutar el instalador de AAM Server así:
 - 2.1 Asegúrese de cerrar todas las aplicaciones antes de iniciar la instalación de AAM.
 - 2.2 Ejecute el instalador aams_8.0.exe.
 - **2.3** Seleccione el idioma que desea utilizar para el proceso de instalación. Presione [Siguiente].
 - 2.4 Lea el acuerdo de licencia de la herramienta y si está de acuerdo, acepte los términos.



- 2.5 Ingrese el Nombre de usuario y el Nombre de la organización. Haga clic en el botón [Siguiente].
- 2.6 Seleccione los módulos que desea instalar de acuerdo al caso que mejor se ajuste a los requerimientos de su organización:

Casos de Instalación del AAM Server

Caso Nº 1: Si va a instalar todos los módulos de AAM en un controlador de dominio

Este caso de instalación es el más usado y el más recomendado, ya que permite al administrador llevar a cabo una instalación totalmente automática del agente local en cada estación de la red, recolectar, procesar y ver la base de datos desde el servidor de dominio. Para realizar este tipo de instalación, siga los pasos explicados a continuación:

- 1. Por defecto, el Servidor AAM es instalado en la carpeta C:\Archivos de Programa, sin embargo, usted puede escoger otra ubicación, ingresando a la opción Instalación personalizada.
- 2. Seleccione todos los módulos de AAM:

Seleccionar componentes		
Seleccione los componentes que	desea que el programa de instalación instale.	
	Active los componentes que desea instalar y desactive los qu	e no desea instalar. Descripción La consola ODBC permite visualizar de forma ordenada la informacion de inventario de hardware y software de la organizacion y realizar funciones de control y administracion remota.
-22	62,32 MB de espacio necesario en la unidad H 13913,28 MB de espacio disponible en la unidad H	

Agents Distributions	Este módulo se encarga de realizar la configuración del perfil de instalación a través del cual será distribuido masivamente el Agente local Aranda.
Server Modules	Son los módulos que componen el núcleo de AAM: RepServer, Data Cruncher, Mailer, Profile, EventLog, etc. Seleccione esta opción si desea hacer una instalación centralizada.
ConServer Module	Este módulo recibe los inventarios enviados por cada estación en donde se ha instalado el Agente Aranda. CONSERVER centraliza los inventarios recolectados de LANs ubicadas en distintas sedes o ciudades, para que el módulo Data Cruncher pueda procesarlos.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Caso No. 2: Si sólo va a utilizar el controlador de dominio para instalar el módulo Agents Distribution

Para este caso en el servidor de dominio se instalará únicamente el módulo Agents Distribution y el resto de módulos del Servidor AAM (junto con la base de datos), serán instalados en otro u otros computadores de la red, los cuales deben ser visibles por el resto de estaciones a auditar.

- 1. Seleccione la opción Instalación personalizada.
- 2. Si desea, cambie la ubicación donde quedará instalada Aranda ASSET MANAGEMENT.
- 3. Haga clic en el botón [Siguiente].
- 4. Seleccione sólo la opción el correspondiente al Agents Distribution.
- 5. Presione [Siguiente].

Caso No. 3: Si necesita centralizar los inventarios recolectándolos de LANs ubicadas en distintas sedes o ciudades

En este caso, se describe la forma en que se pueden utilizar varias máquinas como servidores de recolección que a su vez sirven de puente hacia un servidor primario de recolección. Esto es viable gracias a la posibilidad de configurar el módulo ConServer en forma jerárquica, tal como se ilustra en la siguiente imagen:



© Todos los derechos reservados Aranda Software

De acuerdo con la gráfica anterior, la conexión entre las redes LAN para el envío de información de inventarios se realiza mediante un canal WAN de cuyo tamaño es de 64 KB. Para instalar el módulo CONSERVER, realice los siguientes pasos:

- 1. Seleccione la opción Instalación personalizada.
- 2. Si desea, cambie la ubicación donde quedará instalada Aranda ASSET MANAGEMENT.
- 3. Haga clic en el botón [Siguiente].
- 4. Seleccione sólo la opción el correspondiente al módulo CONSERVER y las que requiera.
- 5. Haga clic en el botón [Siguiente].

Adicionalmente, AAM le da la posibilidad de visualizar el inventario en el servidor o servidores designados como CONSERVER Secundario. Es decir, no sólo enrutaría los datos hacia un CONSERVER de mayor jerarquía (secundario de mayor jerarquía o principal), sino que mantendría una base de datos con copia de los inventarios recibidos. Esta instalación se conoce como "CONSERVER Secundario con base de datos local". Si por el contrario, desea hacer instalaciones de módulos CONSERVER Secundarios, en donde no es necesario visualizar los inventarios que recibe y enruta, configúrelos como "CONSERVER Secundario sin base de datos local". Para mayor información sobre la instalación del módulo CONSERVER (Primario/Secundario), remítase al capítulo Configurar módulo CONSERVER.

Caso No. 4: Si necesita instalar AAM Server en una red punto a punto

Este caso aplica en las empresas que cuentan con una red de cómputo punto a punto, es decir, que no disponen de un servidor de dominio pero todas las estaciones son visibles entre sí. Para instalar AAM en una red punto a punto, seleccione una estación de la red visible desde todas las estaciones que necesita inventariar. Dicha estación de trabajo se convertirá en su Servidor AAM, por lo que debe cumplir con las especificaciones anteriormente indicadas para desempeñar dicho papel. Siga el procedimiento de instalación del Caso No. 1. Una vez haya culminado la instalación, diríjase a cada estación a inventariar, y ubique el recurso compartido "Agents" en su Servidor AAM. Ejecute el archivo Agent_<NombrePerfil>.bat para instalar el módulo de comunicaciones en cada una de las estaciones. De este punto en adelante, el proceso de instalación / actualización del agente local y de captura de inventario en cada estación, así como el envío, procesamiento, almacenamiento y visualización de la información es el mismo que en los demás casos.

- 2.7. Haga clic en el botón [Instalar].
- **2.8.** De inmediato se inicia el proceso de instalación y una barra muestra el progreso del procedimiento.



2.9. Al finalizar el proceso, aparece la ventana del módulo Register, donde se registrará la licencia del AAM Server

Register			
T		Aranda server	
CD Key			
yMXAP6x2-0GwFY FLEGJJAP-Y3A58	T7p-AArsAGj7-1jEvmFZ3	-3el6uoBD-ZE4a65cD-f5	02L3rZ-
Please type in the se close all AAM applicat Company name	rial number supplied to yo ions and run them again.	ou by Aranda. Click on Re	egister button,
Aranda Software			
Username			
Serial number			
Number of licenses	30		
_	F	Register Back	Exit

2.9.1. En el espacio Company Name ingrese el nombre de su organización. Tenga en cuenta que dicho nombre deberá ser el mismo para todas las herramientas de Aranda Software.

© Todos los derechos reservados Aranda Software	
	_

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 14506

- 2.9.2. Ingrese el nombre del usuario que utilizará la herramienta.
- 2.9.3. Haga clic en [Next].
- 2.9.4. Haga clic en el botón [New CD Key].
- 2.9.5. Presione [Next].
- **3.** Para poder continuar con el proceso, debe ingresar a la dirección: <u>http://www.arandasoft.com/serials</u>, solicitando el serial correspondiente a su adquisición, teniendo los siguientes datos a la mano:
 - Nombre de la compañía
 - CDKey
 - Nombre del Producto
 - Versión
 - Cantidad de licencias
 - Tipo de Serial (Demo, Arriendo, Compra).

3.1.1. Ingrese el serial que le fue enviado por correo electrónico.

- 3.1.2. Presione el botón [Register].
- 3.1.3. Enseguida aparece la ventana de notificación informando que el proceso fue exitoso.

3.1.4. Presione [Finalizar] en la ventana del instalador de AAM SERVER.

3.1.5. Si se presentó alguna falla en el proceso, vuelva a realizar los pasos anteriores, desde el módulo Aranda Registry. (Inicio -> Todos los programas -> Aranda Software -> Aranda Tools - > Registry)

4. Después de registrar el Servidor de AAM, proceda a ejecutar el instalador de la Consola de Aranda ASSET MANAGEMENT. Para ello, siga los pasos explicados a continuación:

4.1. Ejecute el instalador aamc_7.2.0.exe.

4.2. Seleccione el idioma que desea implementar para el proceso de instalación, enseguida haga clic en el botón [Siguiente].

- 4.3. En la ventana de bienvenida de la instalación haga clic en [Siguiente].
- 4.4. Lea el contrato y acepte el acuerdo, enseguida haga clic en [Siguiente].



4.5. Ingrese el Nombre de usuario y el Nombre de la organización.

4.6. Seleccione la opción personalizada para cambiar la ruta donde será instalada la consola (si desea). Además permite verificar lo que está instalando. Haga clic en [Siguiente].

4.7. Haga clic en el botón [Instalar].

4.8. De inmediato se inicia el proceso de instalación y una barra muestra el progreso del procedimiento.



4.9. Al ser culminado el proceso, se despliega la interfaz del módulo Register.

4.10. Haga clic [Back] y nuevamente [Back].

4.11. Ingrese el nombre de usuario. No modifique la información registrada en Company Name, ya que debe ser la misma que la ingresada en el registro del AAM Server.

4.12. Presione [Next].

4.13. Presione el botón [New CD KEY], para agregar el usuario a la licencia. Posteriormente presione [Next].

legister			
		Aranda console - other	85
CD Key yMXAP6x2-0GwFY FLEGJJAP-Y3A58	T 7p-AArsAGi7-1 jE vmFz	Z3-3el6uoBD-ZE4a65cD-f5	02L3rZ-
Please type in the ser close all AAM applicat Company name	rial number supplied to ions and run them agai	you by Aranda. Click on Re in.	egister button,
Aranda Software			
Username			
Administrator Aranda			
Serial number			
jEvmFZ3-3el6uoBD)-ZE4a65cD		
Number of licenses	30		
	(Register Back	Exit

© Todos los derechos reservados Aranda Software www.arandasoft.com

4.14. Ingrese el mismo serial con el que registró AAM SERVER.

4.15. Haga clic en el botón [**Register**]. Enseguida aparecerá una ventana de notificación informándole que la solución fue registrada exitosamente. Presione [OK].

4.16. Haga clic en [Finalizar].

5. Después de ejecutar los procesos señalados en los pasos 10, 11 y 12 explicados en el capítulo Pasos para la instalación de Aranda ASSET MANAGEMENT, proceda a crear el perfil del Agente. Para ello, siga estos pasos:

NOTA: El perfil se crea para definir las acciones que llevará a cabo el agente, en qué horarios, qué extensiones de archivos va a auditar, entre otros, para aplicar dicha configuración en todas las estaciones a las cuales se vaya a instalar el perfil creado.

5.1. Diríjase a Inicio -> Todos los programas -> Aranda Software -> Aranda ASSET MANAGEMENT Server -> Agent Distribution.

5.2. De inmediato se despliega la ventana para realizar la configuración de los puertos por los

que se conectan los módulos de AAM, haga clic en el icono 🧾 y de inmediato aparecerá la siguiente ventana donde puede editar los puertos correspondientes. Haga clic en el botón [Aceptar].

Configuración de puertos :: 🛛 🛛 🛽 🔁		
Configuración de puertos		
Por favor configure los puertos que utilizarán los servidores de Aranda Asset Management.		
ConServer: 9000		
RepServer: 7024		
Agente: 7026		
AFS: 80		
Puerto Remoto: 7125		
<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar		

5.3. Ingrese el nombre del perfil que va a crear. Presione [Siguiente].

5.4. Enseguida muestra la ruta donde se encuentra ubicada la carpeta Agents, dicha carpeta es la que se va a compartir como sólo lectura para distribuir el Agente con las mismas características. Por defecto es la siguiente: C:\Archivos de programa\Aranda\Agents

Distribution\Agents, si desea cambiarla, presione el botón 🖾 y seleccione la ubicación donde quiere guardar el perfil. Presione [Siguiente].

5.5. Ingrese Ia(s) dirección(es) IP fija(s). (Recomendado cuando el total de máquinas es muy amplio) ó nombre del(os) servidor(es) donde tiene instalados cada uno de los módulos de Aranda ASSET MANAGEMENT: Recurso compartido, AFS, CONSERVER, RepServer. Haga clic en el botón [Siguiente].

🖗 Asistente para configurar nuevos perfiles 🛛 🛛 🔀				
Configurar perfiles de Instalación				
Por favor configure los servidores de Aranda Asset Management.				
Servidor recurso compartido:	192.168.0.91			
Nombre Aranda File Server:	192.168.0.91	Puerto AFS: 80		
ConServer recibe la información recolectada por Collector en cada estación de trabajo:				
Nombre ConServer:	192.168.0.91	Puerto ConServer:9000		
RepServer recibe notificaciones sobre los eventos en cada estación de trabajo				
Nombre RepServer:	192.168.0.91	Puerto RepServer:7024		
< <u>A</u> trás	<u>Siguiente > </u>	ancelar <u>F</u> inalizar		

5.6. Seleccione la carpeta local donde se alojará el Agente Aranda y el inventario recolectado de la estación: Windows, System, Program File. Se recomienda elegir Windows. Haga clic en el botón [Siguiente].

5.7. Elija si desea o no realizar las siguientes acciones:

🗱 Asistente para configurar nuevos perfiles		
Configurar perfiles de Instalación		\$
¿Permitir que los usuarios vean el icono del Communicator en la área de notificación	O Si	🖲 No
¿Permitir que los usuarios vean la instalación del agente local Aranda?	C Si	• No
¿Permitir que los usuarios vean el proceso de recolección?	C Si	• No
¿Instalar RemVision Server en las estaciones de trabajo?	• Si	O No
¿Permitir que los usuarios vean el icono del RemServer en la área de notificación?	O Si	• No
< <u>A</u> trás <u>Siguiente</u> > <u>C</u> ancelar	Einaliz	ar

Permitir que los usuarios vean el icono
Communicator en el área de notificación.del
icono
Esta opción hace que en las estaciones de trabajo
donde se instala el Agente, sea visible el icono
en la barra de notificaciones (parte inferior
derecha de la pantalla).Permitir que los usuarios vean la instalación del
Agente Local ArandaEsta opción hace que sea visible el proceso de
instalación del Agente en la estación de trabajo
en cuestión.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

Permitir que los usuarios vean el proceso de recolección	Esta opción hace que en las estaciones de trabajo se vea en pantalla el momento en el que se está recolectando el inventario.
Instalar RemVision Server en las estaciones de trabajo	Esta opción permite que a la estación de trabajo donde se instale el Agente Aranda, también se instale el servicio que permite tomar control remoto de dicha estación.
Permitir que los usuarios vean el icono RemServer en el área de Notificación	Esta opción hace que en las estaciones de trabajo donde se instala el RemServer, sea visible el icono en la barra de notificaciones (parte inferior derecha de la pantalla).

NOTA: Para sistemas operativos Windows XP SP3, Windows 2003 SP2, Windows Vista, las opciones de visibilidad de los módulos de recolección e instalación podrían no funcionar correctamente (posiblemente no se hagan visibles aun si está configurado previamente).



"Permitir que los usuarios vean la instalación del Agente Local Aranda"



"Permitir que los usuarios vean el proceso de recolección"

5.8. Haga clic en el botón [Siguiente].

© Todos los derechos reservados Aranda Soltware

5.9. Seleccione el identificador por el cual desea reconocer cada una de las estaciones de trabajo donde tiene instalado el Agente Aranda. Este identificador será visualizado en la Consola de AAM como el Alias para cada computador. Presione el botón [Siguiente].

- Nombre del computador
- Número serial de la tarjeta madre (no siempre es disponible)
- Número del activo del PC (No siempre es disponible)
- Dirección IP
- Dirección MAC
- MIX (nombre estación de trabajo + dirección MAC)
- 5.10. Seleccione las opciones que desea habilitar o deshabilitar para la recolección del inventario:

🛸 Asistente para configurar nuevos perfiles 🛛 🛛 🔀		
Configurar perfiles de Instalación		\$
¿Ejecutar el inventario al iniciar la sesión?	C Si	• No
¿Recolectar la información del inventario total a una hora determinada? Hora de recoleccion (i.e. 20:37): 12:00	€ Si	○ No
¿Recolectar la información del inventario total periódicamente? Frecuencia de recolección de la información (en días): 15	€ Si	○ No
¿Recolectar la información del inventario incremental a una hora determinada?	O Si	• No
¿Recolectar la información del inventario incremental periódicamente? Frecuencia de recolección de la información (en días): 7	• Si	○ No
¿Desea que los logs sean eliminados durante la desinstalación del agente local Aranda?	○ Si	€ No
< <u>A</u> trás <u>Siguiente</u> > <u>C</u> ancelar	<u>F</u> ina	lizar

Ejecutar el inventario al iniciar la sesión	Recolecta el inventario cada vez que el usuario inicia sesión en Windows.	
Recolectar la información del inventario total a una hora determinada	Toma el inventario de todos los activos de hardware y software existentes en la estación de trabajo del usuario al que se le instaló el Agente, a la hora que usted establezca. En el ejemplo de la anterior gráfica, se estableció que el inventario total se tomará a las 12 del mediodía. Tenga en cuenta que el formato de la hora es de 24 h.	
Recolectar la información del inventario total periódicamente	Toma el inventario de todos los activos de hardware y software existentes en la estación de trabajo del usuario al que se le instaló el Agente, en el intervalo de tiempo (en días) que usted establezca.	
Recolectar la información del inventario incremental a una hora determinada	Toma únicamente el inventario de los cambios registrados en la estación de trabajo del usuario desde	

© Todos los derechos reservados Aranda Software

	que se tomó el último inventario total o inicial, a la hora que usted establezca
Recolectar la información del inventario incremental periódicamente	Toma únicamente el inventario de los cambios registrados en la estación de trabajo del usuario desde que se tomó el último inventario total o inicial, en el intervalo de tiempo (en días) que usted establezca.
Desea que los logs sean eliminados durante la desinstalación del Agente local Aranda	Permite definir si desea que se eliminen los reportes generados por el Agente al momento de desinstalarlo

5.11. Haga clic en [Siguiente].

5.12. Seleccione las extensiones que desea sean monitoreadas por el Agente y reportadas en el inventario. Si desea adicionar una que no esté listada en la ventana, Haga clic en [Agregar otras extensiones] e ingrese la que requiera y presione el botón [OK]. Como se muestra en la siguiente imagen:



- 5.13. Presione [Siguiente].
- 5.14. Seleccione las extensiones que serán monitoreadas para software. Si no se encuentran listadas en la ventana, puede adicionar la(s) que requiera, haciendo clic en [Agregar otras extensiones] e ingresando la que necesite. Finalmente presione [OK]. Este paso se realiza para aquellos programas de software que son hechos a la medida.
- 5.15. Seleccione los directorios y/o carpetas que desea sean excluidos del monitoreo y reporte del inventario, Asimismo, puede agregar archivos (extensiones) para que no sean incluidos en el inventario.
- **5.16.** Presione [Finalizar]. De inmediato la consola preguntará si desea crear otro perfil para el agente. De ser así, presione [Yes] y repita todos los pasos anteriores. De lo contrario,

presione [No], y aparecerá la interfaz del Agent Distribution, donde le mostrará el resumen de configuración del perfil.

🕵 :: Agents Distribution :: - Ara	anda Asset Manage	ment		\mathbf{X}
Agrege, elimine o modifique los p	perfiles de instalació	n del Agente	S.	3
🛇 🏠 🐮 😚 🛞 📃 Idioma	0			
⊡ Perfiles	[Información básica del perfil	Opciones de visualización	
Manuel	Nombre: Directorio:	Manual C:Vatchivos de programaVarandaVAgents DistributionVAgents	Instalación invisble No ver recolección de la información Instalar RemYision No mostrar icono del RemServer No mostrar icono del Communicator	
		Información ConServer	Información Adicional	
	Nombre estación Puerto:	192.168.0.91 9000	Ejecutar el inventario al inicio de sesión: Recolectar información a una hora determinada: Hora de recolección:	No No
		Información RepServer	Recolectar información periodicamente:	Si
	Nombre estación: Puerto:	192.168.0.91 7024	Frecuencia (Días): 15 Recolectar información incremental: Hora de recolección: :	Si
Estaciones Estaciones asociadas		Información estación cliente	Recolectar información incremental periodicamente: Frecuencia (Días): 7	Si
Nombre IP MARITZA 192.168.0.91 CONNY 192.168.0.2	Directorio Local: Puerto Agente: ID Principal:	(win) 7026 PC	Productos : AAM Extensiones: ARZ,AVI,DOC,GIF,MP3,MPG,XLS	
CLAUDIA 192.168.0.58		Información Aranda File Server	Extensiones DLL	
	Nombre: 1 Puerto: 8	92.168.0.91 10	de software: Directorios WIN excluidos:	
(Archivos DLL excluidos:	
lunes, marzo 10 - 2008 Copyrig	ht © ARANDA Software	e Corp. 2002 - 2007.		

5.17. Si desea editar el perfil, haga clic en el icono 💷 y siga los pasos anteriores.

- 5.18. Si desea crear un nuevo perfil, haga clic en el icono 🧾 y siga los pasos explicados anteriormente.
- 5.19. Si desea asociar estaciones al perfil lleve a cabo los siguientes pasos:
 - 5.19.1. Ubíquese sobre la pestaña [Estaciones] del panel izquierdo inferior.
 - 5.19.2. Seleccione la(s) estación(es) que desea asociar y haga clic derecho sobre ésta(s). Tenga en cuenta que las estaciones listadas se han ingresado previamente desde el módulo Remote Setup.
 - 5.19.3. En el menú desplegable que aparece, seleccione el perfil al que desea asociar la(s) estación(es) elegida(s).
 - 5.19.4. De inmediato las estaciones serán listadas en la pestaña [Estaciones Asociadas] del panel inferior cada vez que previamente se halla ubicado (en el panel izquierdo superior) sobre el perfil a las cuales fueron asociadas.
- 5.20. Si desea desasociar estaciones al perfil cumpla con los siguientes pasos:
 - 5.20.1. Ubíquese sobre el perfil que requiera.
 - 5.20.2. En el panel izquierdo inferior, ubíquese sobre la pestaña [Estaciones Asociadas].
 - 5.20.3. Seleccione Ia(s) estación(es) que desee desasociar y haga clic derecho sobre ella(s).

5.20.4. Elija la opción [Desasociar].

5.21. Si desea enviar la actualización de la configuración del agente a las estaciones asociadas,

haga clic en el icono 🙆 . De inmediato aparece la pestaña [Envíos], en el panel central, donde podrá ver el proceso del envío y si fue exitoso o fallido.

5.22. Para cambiar el idioma de la interfaz del Agent Distribution, haga clic en [Idioma] y seleccione el idioma deseado.

5.23. Para salir del módulo Agent Distribution, haga clic en el icono

6. Distribuya el agente mediante el módulo Remote Setup o manualmente. De las siguientes maneras:

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Distribuir el Agente local

La instalación del Agente local en las estaciones se realiza en dos fases:

- 1. Instalación del comunicador
- 2. instalación de los módulos Aranda

El módulo de comunicaciones residente en las estaciones sólo será instalado una vez y será el encargado de realizar la instalación y/o actualización automática de los módulos Aranda sin intervención alguna.

Instalación del comunicador

Una vez instalado y configurado el módulo AAM Server, es necesario instalar el comunicador en las estaciones de trabajo. Dicha instalación puede realizarse de diferentes formas, dependiendo de la configuración de su red. Los pasos que se llevan a cabo para la instalación del comunicador pueden variar dependiendo del caso que aplique al tipo de instalación que desee realizar. Sin embargo, el funcionamiento de este módulo siempre será el mismo, tal como lo describimos a continuación:

- Cuando se ejecuta el archivo "Agent_<NombrePerfil>.bat" en las estaciones, se almacenan en la ruta local "C:\winnt\aranda\collector" todos los archivos necesarios para el funcionamiento del comunicador. Además, se crea el archivo ACFile.ini en la raíz donde residen los archivos del sistema operativo (C:\winnt o c:\windows).
- 2. El archivo ACFile.ini contiene todos los parámetros que usted ingresó durante la configuración del perfil en el módulo Agent Distribution y que fueron registrados en el archivo ACFile_<NombrePerfil>.ini en el momento de la instalación; y será mediante este archivo que se realice la instalación de los módulos Aranda, pues cada vez que se inicie el comunicador en una estación, éste se encargará de establecer la conexión con el servidor AFS para realizar bien sea una instalación o, bien, una actualización de dichos módulos. Este proceso será explicado en detalle en la Instalación de los módulos Aranda, donde se mostrarán las verdaderas características y funcionalidades de este módulo.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Casos de Instalación del Agente local

Caso No 1: Instalación por logon script

El módulo Agent Distribution asigna en forma automática el .bat de instalación del comunicador a los perfiles de los usuarios del dominio que seleccione en el momento de la instalación, siempre que ésta se haya realizado en un controlador de dominio. En caso de no ser así, usted podrá asignar el Agent_<NombrePerfil>.bat a los usuarios o unidades organizacionales a través del Active Directory, de la siguiente manera:

1. Diríjase a Inicio -> Herramientas Adiministrativas -> Active Directory Users and Computers -> Nombre del Dominio -> Users.

- 2. Seleccione el usuario al que desea aplicar el comando.
- 3. Haga clic derecho y escoja la opción [Properties].
- 4. Ubíquese sobre la pestaña [Profile].

5. Donde dice logon script ingrese el nombre del bat. Tal como se muestra en la siguiente imagen:

Published Certificates Member Of Dial-in Obje	
nvironment Sessions Bemote control Terminal	ct Security
eneral Address Account Profile Telephones	Organization
User profile	
Profile path:	
Logon script: Agent_ <nombreperfil>.bat</nombreperfil>	
Home folder	
C Connect Io:	
OK Cancel	

NOTA: Tenga en cuenta que el archivo .bat debe estar almacenado en la ruta: C: **Windows\SYSVOL\Domain_name\scripts**. De esta manera, cuando el usuario se registre en la estación de trabajo correspondiente, con su nombre de usuario y contraseña respectiva, se ejecutará automáticamente el .bat ingresado anteriormente.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Caso No. 2: Instalación cuando existen políticas de seguridad en Windows 2000/NT

Si existen políticas de seguridad en la organización, el script de instalación del comunicador no podrá ser distribuido a los usuarios de la red por logon script. En dicho caso, la instalación se debe realizar mediante el módulo Remote Setup en cada una de las estaciones, como se indica en el caso número 5.

Caso No 3: Instalación mediante startup script - shutdown script

La función startup está asociada con la ejecución de programas al iniciarse una estación de trabajo en la red. Es importante aclarar que esta función, a diferencia de LOGON SCRIPT (que permite la ejecución de programas al inicio de sesión de un usuario), se aplica a las estaciones de trabajo en un dominio Windows 2000.

La función shutdown script está asociada con la ejecución de programas al apagar un equipo de la red y al igual que startup, se aplica a estaciones de trabajo únicamente. De este modo, la distribución del comunicador se realiza en aquellas estaciones que se encuentren dentro de una unidad corporativa, previamente creada por el administrador del sistema. El administrador puede crear perfiles de instalación de acuerdo con las estaciones de trabajo que tenga distribuidas en su empresa. Recuerde que una máquina está relacionada con un único perfil.

- 1. Para acceder a esta opción siga los pasos explicados a continuación:
- 2. Diríjase a Inicio -> Herramientas Administrativas -> Group Policy -> Computer Configuration -> Windows Settings -> Scripts (Startup/Shutdown).
- 3. Seleccione Starup ó Shutdown según requiera y haga clic derecho.



- 4. Elija la opción [Properties]
- 5. En la pestaña Scripts haga clic en el botón [Add].
- 6. Adicione el script Agent_<Nombre Perfil >.bat.



Caso No 4: Instalación en VLANs

Se debe definir un perfil de instalación del comunicador por cada VLAN en la red. Los usuarios de cada una de las VLANs deberán ejecutar el script que les corresponda. Tanto el Servidor AAM como la consola AAM deberán instalarse en un equipo de la red que sea visualizado por todas las estaciones en todas las VLANs. Esto con el fin de garantizar que lleguen todos los inventarios y también se pueda obtener acceso remoto a las estaciones.

Caso No 5: Instalación a través de Remote Setup

Remote Setup es un módulo de Aranda ASSET MANAGEMENT que permite llevar a cabo la instalación desatendida del comunicador en una o varias estaciones remotas desde el servidor. Es decir que no necesita desplazarse hasta ellas. Esta instalación funciona bajo las siguientes condiciones:

- En la estación o servidor desde donde se va a realizar la instalación de los clientes es necesario autenticarse como un usuario con privilegios de administrador local en cada una de las estaciones a instalar, o en su defecto privilegios de administrador del dominio.
- La estación o estaciones en donde se va a instalar el comunicador deben tener un sistema operativo Windows NT, 2000, XP ó 2003.
- Requiere que las estaciones en donde se va a instalar el agente estén encendidas, conectadas a la red y visibles a través de la misma.
- Es necesario que el directorio Windows de las estaciones a las cuales va a distribuir el agente, esté compartido como ADMIN\$.
- Si el agente local ya se encuentra instalado en la estación seleccionada, Remote Setup lo actualizará.
- No funciona en redes punto a punto.
- Este procedimiento puede realizarse sin que el usuario autenticado en la estación se percate de él, por lo tanto, no requiere su autorización. Incluso no requiere de una sesión iniciada.

Pasos para iniciar una instalación desatendida

1. Diríjase a Inicio -> Todos los programas -> Aranda Software -> Aranda Tools -> Remote Setup. De inmediato la interfaz del módulo se abrirá:

3						
🖲 Aranda Remote Se	tup					
staciones de trabajo : 0				Comprobar estados Puesto	7026 Administ	ración 💿 Norden 🌚 🖻
Estación 💌 IP	· Dominic	Archivos enviados	- Ente		Estado PC	 Estado agente
Español • Exportar				Agrega:>> Quitor A	gregarTodo>> Bu	scar Salir
Instalar Log				2		
Instalar Quitar Repo	de Ver	Estación	nen egnipler pör elle column	· Fould arthurs actual · · Fould with	or antaria w Ener	
Desinstalar	10 2 C	Lugardi (* D	uieeu	 Enviro actual Enviro actual Enviro actual 	TVO GENERAL * LITOR	
Autenticación						
Usuano						
Contraceña						
Cuenta local						
C Petil C Petil C Autompandible	onaloar					
🕫 Rula predeterminada 🛛 Espec	ificar ruta					
*) r (Instalación visible					
		Total = 0				
New mo		1	(m. 2002) - 2	AND Assessed on Reality of Parameters and Parameters		
Negino			0 2002 - 2	over Hearing Source Colipsiation		

2. Haga clic en el botón [Buscar] para encontrar las estaciones de trabajo que hacen parte de la red corporativa. De inmediato se despliega una ventana. Si desea realizar un búsqueda masiva por rango de IP, seleccione la opción [Búsqueda Subred] e ingrese el rango de IP inicial a la dirección IP final:

4	🔍 Buscar 📃 🗖 🔀					
Ļ	🕈 Adicionar 💑 Re	d 📴 Cargar archivo				
7	Búsqueda en la red	🐉 Búsqueda Sub-Red				
	Busca automáticamente las estacior	nes dentro de un rango de IP's				
	Dirección IP inicial	Dirección IP final				
	192.168.0 .0 - 192.168.0 .255					
		,				
Iniciar Cancelar Agregar <<						
	rastre un encabezado de columna aq	uí, para agrupar por esa columna 📃 📥				
_	Computador	Dominio				
•		INTERSEQ.LOCAL				
•	ANGIER	INTERSEQ.LOCAL				
	NEWTON	INTERSEQ.LOCAL				
	JGNM	FIDUPREVISORA.COM.CO				
•	MOM	TEST.LOCAL				
	IAMT	INTERSEQ.LOCAL				
	SUE	INTERSEQ.LOCAL				
	CAROL	INTERSEQ.LOCAL				
_	JIMMY	INTERSEQ.LOCAL				
_	OLYMPUS	INTERSEQ.LOCAL				
	OMECA	INTERSEQ.LOCAL				
	KIBO	INTERSEO LOCAL				
	ELKIN	INTERSEO.LOCAL				
	JAIME	INTERSEQ.LOCAL				
	T-b-l - 40					
	10tal = 49	-				
		•				

© Todos los derechos reservados Aranda Software
- 3. Seleccione aquellas en las cuales desea realizar la instalación desatendida del agente local y presione [Agregar].
- 4. Una vez haya seleccionado la(s) estación(es) en la(s) cual(es) quiere instalar el Agente local, desde el panel izquierdo seleccione el perfil con el cual será instalado. Puede ser desde la ruta predeterminada (c:\archivos de programa\agents) o desde una ruta específica (en caso que la instalación del módulo Agent Distribution se haya realizado en una ruta diferente):

8											P
😽 Aranda	Remote Setup										
staciones de trabajo	o: 1					Comprobar e	stados	Puerto 7026	Administración	 Nombre 	🕐 IP
Estación	▼ IP	▼ Dominio	 Arch 	ivos enviados	▼ E	inor			💌 Es	tado PC	
INCOUSA.	132,166,0,236	1251ING		2							
1											[
Español 👻	Exportar					Agregar >>	Quit	ar Agregar Todo	>> Buscar	Sali	r
Instalar Q Desinstalar Autenticación Usuario tes Contraseña ^{ese} I⊂ Cuenta local	tutar Heporte	Ver Esta	ción USA	▼ Do	ominio ESTING		E	nvío archivos actual 🤇 ⊄	Envío archivos ante	enior 💌 Error	
Perfil Autoexpandible Buta predetermin	e Personalizar nada C Especificar ruta	Asble									
		Tota	al = 0		-						ī

5. Haga clic en el botón [Instalar] para enviar la instalación del agente a los equipos seleccionados.

NOTA: Si la instalación del agente fue exitosa, la columna del panel inferior Instalación actual, estará chequeada. En caso de que la instalación no haya sido exitosa, en el panel inferior aparecerá la imagen indicando que la instalación falló. Esta información se guarda con el fin de llevar un registro de las actualizaciones realizadas, para que el

usuario no tenga que seleccionar nuevamente el grupo de estaciones, facilitando un informe de ocurrencia en los estados actual y estado anterior de la instalación.

Caso No 6: Instalación a través de recursos compartidos en la red

Desde cada una de las estaciones en las que desea instalar el Agente local, abra un Explorador de Windows y, navegue a través de éste hasta el recurso compartido Agents, ubicado en el Servidor AAM. Allí encontrará el perfil o perfiles creados previamente durante la instalación del Servidor AAM. Ejecute el script correspondiente al perfil que requiera. De esta manera, se instalará el Comunicador y éste instalará los módulos Aranda.

Caso No. 7: computadores aislados

Si cuenta con computadores que no están conectados a la red corporativa, aún es posible llevar a cabo una generación y captura manual de los inventarios, pero hay que recordar que en estos equipos no se efectuará la instalación del módulo de comunicaciones, ni se instalará el Agente local. Sólo será posible la generación de un INVENTARIO BÁSICO de la información de hardware y software.

Para generar inventarios manualmente en uno o varios computadores, realice los siguientes pasos:

- 1. Debe llevar a cabo la instalación del Servidor AAM.
- 2. Localice en su Servidor Web (en donde realizó la instalación del módulo Aranda FILE SERVER AFS) el directorio virtual AFS y ubique la ruta de su directorio local.
- 3. Una vez ubicado en el directorio local, dentro de la carpeta AFS encontrará la subcarpeta AgentSetup, donde reside el autoexpandible "aasetup7xx.exe". Descomprima este paquete y copie los siguientes archivos.
 - ACFile.ini
 - ASMB.sys
 - ASMB.VXD
 - BaselibC.dll
 - Collecto.exe

NOTA: El archivo ACFile.ini está ubicado en el recurso compartido del Agente y está nombrado así: "ACFile_Default.ini". Donde "Default.ini" es el nombre del perfil. Por tal motivo, debe renombrarlo como: "ACFile.ini" y guardarlo.

4. Genere un archivo por lotes (bat) que se llame -por ejemplo- AgentDisquete.bat con los parámetros indicados a continuación: @echo offcollecto.exe /path=A: (Al final de esta última línea puede agregar las extensiones de los tipos de archivos que desea auditar).

NOTA: Las extensiones a auditar serán las generadas por el archivo ACFile.ini

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

- 5. Guárdelo en el disquete donde copió previamente los archivos. Asegúrese de dejar el disquete desprotegido para escritura. De esta manera, el disquete contará con siete (7) archivos: los seis listados arriba y el archivo AgentDisquete.bat con la línea de ejecución transcrita.
- 6. Inserte el disquete en cada una de las estaciones y a través de la línea de comandos o del explorador de Windows, ejecute el archivo AgentDisquete.bat, de esta manera el módulo de inventarios de Aranda Software obtiene el inventario de hardware y software del computador, sin instalar el agente localmente. No olvide dejar insertado el disquete en la torre hasta que se grabe el inventario.
 - En el disquete quedará aproximadamente 1 MB disponible para inventarios. Si se genera un inventario que excede la capacidad de almacenamiento del disquete, no se grabará. Recuerde que los inventarios promedio tienen un tamaño aproximado de 35KB, no obstante, en un computador de alto desempeño se podrían generar inventarios hasta de 600 KB (encriptado y comprimido).
 - El tamaño del inventario (y el tiempo necesario para procesarlo) también es directamente proporcional al número de extensiones a auditar (MP3, ZIP, etc.).
- 7. Una vez se han recolectado los inventarios, es necesario copiarlos a la carpeta de almacenamiento destinada para los archivos de extensión .CLL, que por defecto es: C:\Program Files\Aranda\Invent. Puede confirmar esta ruta consultando la interfaz del módulo CONSERVER, donde se muestra el lugar en el que este módulo está guardando los inventarios. Si el Data Cruncher está configurado en forma automática, el proceso ha culminado. De lo contrario, es necesario procesarlos manualmente haciendo clic en el botón Start/Iniciar de la interfaz principal del Data Cruncher (Ver capítulo Configuración módulo DATA CRUNCHER).
- 8. Siga los pasos 16, 17 y 18, 19 y 20 explicados en el capítulo Pasos para la instalación de Aranda ASSET MANAGEMENT.

Desinstalación de AAM Server / AAM Console

El sistema Aranda ASSET MANAGEMENT se desinstala por varios motivos:

- Se va a remover permanentemente el producto.
- Se decidió instalar el servidor AAM en otro computador.
- Otro.

Antes de proceder con la desinstalación, es recomendable cerrar todos los módulos del Servidor: CONSERVER, DATA CRUNCHER, REPSERVER y MAILER. El servidor AAM y la consola AAM pueden desinstalarse a través del Inicio -> Panel de Control -> Agregar o quitar programas, haciendo clic en la opción [Quitar] que aparece cuando se ubica sobre cada uno de los programas.

🐞 Add or Rer	nove Programs		_ U ×
5	Currently installed programs:	Sort by: Name	
C <u>n</u> ange or Remove Programs	S Adobe Photoshop CS2	Size	217.00MB
<u> </u>	Adobe Photoshop.com Uploader	Size	2.73MB
5	😕 Adobe Reader 9.3.2 - Español	Size	161.00MB
Add <u>N</u> ew Programs	📀 Aranda AAM Web Edition	Size	<u>48.11MB</u>
<i>i</i>	Click here for support information.	Used y	occasionally
		Last Used On	6/24/2010
Add/Remove <u>W</u> indows	To change this program or remove it from your computer, click Change or Remove.	Change	Remove
Components	Aranda ASSET MANAGEMENT CONSOLES 8.0.0 (SQL/ORACLE)	Size	180.00MB
(🍋 Aranda CMDB 8.0.0 (SQL/ORACLE)	Size	146.00MB
Set Pr <u>o</u> gram	🚴 Aranda CMDB Web Edition	Size	53.18MB
Access and Defaults	😻 Aranda Network Monitor Web Edition	Size	43.68MB
	🍋 Aranda PATCH MANAGEMENT Web Edition	Size	34.83MB
	🔩 Aranda Self Service	Size	51.50MB
	Aranda SERVICE DESK 8.0.0 (SQL/ORACLE)	Size	146.00MB
	💡 Aranda Service Desk Web Edition	Size	69.21MB
	🗩 Cobian Backup 9	Size	19.73MB
	Compresor WinRAR	Size	3.76MB
	DAEMON Tools	Sino	

1. Cuando la desinstalación del Servidor AAM termine, la carpeta \Program Files\Aranda permanecerá en el disco duro debido a los logs y otros archivos que se crearon posterior a la instalación.

Desinstalación del Agente local

El Agente local instalado en cada estación (y generalmente también en el servidor AAM) se desinstala invocando la siguiente instrucción a través de la línea de comandos:

Ejecut	ar 🛛 💽 🗙
-	Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o recurso de Internet que desea que Windows abra.
Abrir:	inst_cap.exe /remove
	Aceptar Cancelar Examinar

NOTA: La unidad de disco y el nombre exacto de la carpeta del sistema operativo dependerán de la versión de Windows.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

Módulos y etapas de Aranda ASSET MANAGEMENT (AAM)

Obtener un informe de auditoría, control y administración de recursos informáticos, utilizando las herramientas que brinda AAM es muy sencillo.

El Sistema AAM permite una gran dinámica en su implementación gracias a su estructura modular y la utilización de Middleware como tecnología base para la comunicación de datos, adecuándose fácilmente a variados tipos y diseños de redes de datos.

Para obtener un informe de AAM, se deben cumplir varias etapas y en cada una de ellas interviene uno o varios módulos del Sistema AAM.

ETAPAS	MODULOS
Generación de inventarios	Collector Aranda File Server
Recolección de inventarios	ConServer
Procesamiento de inventarios	Data Cruncher Mailer RepServer DB Manager (SDB)
Visualización de inventarios	Consola ODBC PC Browser PC web
Seguridad en el uso de la herramienta	Profile Registry Event Log
Otros Productos de la Suite	Aranda Query Manager Aranda Software Metrix

Configuración de módulos AAM

Una vez el proceso de instalación del Servidor AAM ha finalizado exitosamente, el comunicador es distribuido y el Agente local es instalado en cada estación de trabajo en forma exitosa, se procede a la configuración del Servidor AAM para empezar a recolectar los inventarios.

Para tal efecto, es necesario configurar los módulos que conforman la suite de Aranda ASSET MANAGEMENT, desde la consola Aranda SERVICE CENTER:

- Módulo CONSERVER
- Módulo File C
- Módulo CRUNCHER
- Módulo MAILER
- Módulo DBMANAGER

El orden de configuración de los módulos previa al uso de la herramienta, no afecta la correcta alineación de los mismos para el uso de AAM.

Configurar módulo CONSERVER

CONSERVER es el módulo de AAM que recibe los inventarios enviados por el módulo COLLECTOR del Agente Aranda desde cada estación en donde se ha instalado. En pocas palabras, CONSERVER centraliza todos los archivos de inventarios de la red.

Los inventarios llegan hasta el CONSERVER gracias a que el nombre o dirección IP fija de la estación en el cual se instaló el módulo, se encuentra en el archivo de configuración de cada estación.

Abrir la interfaz del módulo CONSERVER

 Diríjase a Inicio -> Todos los programas -> Aranda Software -> Aranda Tools -> Aranda Services.



2. En la interfaz de Aranda Service Center haga clic en el icono ConServer

- 3. De inmediato en el panel central se muestran las funcionalidades del módulo ConServer.
- 4. Desde la interfaz de CONSERVER es posible verificar la configuración del módulo, además de saber qué estaciones han enviado sus respectivos inventarios y si cada una de las conexiones establecidas con dicho propósito fue exitosa o fallida.

	A	Aranda SERVICE CENTER 🔰
Aranda CONSERVER		
Configuración Archivos comprir	nidos Borrar log	
Transacciones Servidor Lista errore	s	
Configuración		
Ver eventos de conexión		
Ruta información		Cambiar ruta
C:\Archivos de programa\Aranda	l∖invent	
Dirección IP	Evento	Fecha

Configurar CONSERVER primario / secundario

Como se explicó en el Caso Nº 3 en el capitulo instalación de Aranda ASSET MANAGEMENT, el módulo ConServer puede instalarse en varias estaciones o servidores ubicados en diferentes redes localizadas en zonas geográficas separadas, y configurarlos como servidores de recolección secundarios que a su vez sirven de puente hacia un servidor primario de recolección. Esto es viable gracias a la posibilidad de configurar el módulo ConServer en forma jerárquica.

- 1. Haga clic en el botón [Configuración].
- 2. En la ventana que aparece, seleccione si desea un Conserver Primario o si desea establecer uno Secundario en otra estación.
- 3. Si seleccionó Primario, haga clic en [Terminar]. Si seleccionó Secundario, escoja el tipo de conserver: Con BD Local ó Sin BD Local.
- 4. Presione el botón [Siguiente].
- 5. En la siguiente ventana seleccione por cuál tipo de Host desea ingresar la estación que tiene el CONSERVER Primario y al cual le reportará la información: Nombre máquina / Dirección IP. Enseguida ingrese el nombre de la estación ó la IP Primaria, según corresponda.
- 6. Seleccione el puerto por el cual se conecta la estación seleccionada.
- 7. Haga clic en el botón [Siguiente].

Configuración servidor	
CONServer	2
Host C Nombre máquina Dirrección IP Nombre CONSTELACION Port 9000 € Atrás Siguiente Cancelar	

8. Seleccione la opción que requiera para establecer en qué tiempo se sincronizan los dos conserver (primario y secundario).

Configuración servidor	
CONServer	2
 Tipos Cada vez que se reciba C Tiempo 	
C Rango de Tiempo Atrás Terminar Cancelar	

Tiempo	De acuerdo con el intervalo de tiempo (en horas) que
e	enja.
Rango de Tiempo F	Reenvía los inventarios entre las horas indicadas y con la frecuencia de conexión asignada. Es decir que, durante el periodo comprendido entre las horas inicial y final seleccionadas, el módulo ConServer intentará conectarse con su servidor receptor durante la frecuencia indicada para entregar los inventarios que tenga acumulados.

9. Haga clic en el botón [Terminar].

ConServer Primario

El módulo CONSERVER es instalado como primario por definición en el Servidor AAM. Sin embargo, si encuentra que CONSERVER ha sido configurado como secundario y usted desea hacerlo primario nuevamente, puede utilizar el botón Configurar de la barra de herramientas de ConServer para realizar esta tarea.

El Primario es el nombre dado a un Servidor AAM cuyo módulo CONSERVER ha sido configurado para recolectar todos los inventarios de la organización. Este Servidor tiene la capacidad de procesar y visualizar los inventarios, pero no los reenvía a otro servidor. Es decir, en una estructura jerárquica AAM sólo puede haber un CONSERVER configurado como primario.

Conserver Secundario

Es aquel que recibe los inventarios y los reporta al CONSERVER primario, para no recargar toda la información en éste. Tenga en cuenta que no hay límites verticales ni horizontales en cuanto al número de ConServers secundarios que pueden ser configurados para reportarle al único ConServer Primario, siempre y cuando la estructura jerárquica AAM sea configurada correctamente.

Hay dos tipos de CONSERVER Secundario: Con BD local y Sin BD local.

CONSERVER Secundario con BD local

Es el nombre dado a un Servidor AAM cuyo módulo CONSERVER ha sido configurado para recolectar y reenviar inventarios, guardando copia de la información recibida para poder visualizarla.

CONSERVER Secundario sin BD local

Es el nombre dado a un Servidor AAM cuyo módulo CONSERVER ha sido configurado para recolectar y reenviar inventarios; sin guardar copia de la información recibida y posteriormente enviada.

Borrar Log

Para borrar la información que se encuentra en el panel central, según la pestaña activa, presione el botón [Borrar log].

Descomprimir archivos

- 1. Para descomprimir los archivos recibidos en el módulo conserver, presione el botón [Archivos comprimidos].
- 2. De inmediato se abrirá el módulo Aranda File C. Vea la explicación correspondiente en el capítulo del módulo Aranda File C.

Cambiar la ruta de almacenamiento de inventarios

El módulo CONSERVER almacena los archivos ".CLL" (inventarios) que recibe de cada una de las estaciones de trabajo, en la carpeta predeterminada C:\Archivos de Programa\Aranda\Invent. Sin embargo, usted puede cambiar esta ruta de la siguiente forma:

- 1. Presione el botón D: Prublica
- 2. Seleccione la ruta donde desea sean almacenados los archivos de los inventarios.

NOTA: Tenga en cuenta que en esta carpeta es donde el módulo Data Cruncher buscará los archivos de inventarios para procesarlos. Por tal motivo, dicha ubicación debe coincidir con aquella seleccionada en la configuración del módulo Data Cruncher.

Consultar los procesos llevados a cabo por el módulo CONSERVER

1. Si desea consultar las transacciones realizadas en la recolección del inventario, haga clic en la pestaña [Transacciones] del panel central de la interfaz del módulo. La información presentada es la siguiente:

Dirección	Dirección IP de la estación, a través de la cual se recibió el inventario.
Evento	Archivo con extensión .cll del inventario recolectado.
Fecha	Fecha de recolección del inventario.

 Si desea consultar los errores que se presentaron durante las conexiones fallidas entre el Agente local y el módulo CONSERVER, haga clic en la pestaña [Lista errores] del panel central de la interfaz del módulo. 3. Si el módulo CONSERVER está configurado como Secundario, aparece una pestaña llamada [Servidor], en la cual usted puede reenviar el inventario al conserver Primario.

Enviar de forma manual los inventarios al CONSERVER de mayor jerarquía

Para reenviar todos los inventarios que ha recibido el CONSERVER Secundario a su ConServer de mayor jerarquía, sin importar cuánto tiempo falte en el temporizador para que se realice esta tarea, presione el botón [Manual Delivery].

El registro del envío será visualizado en el panel inferior, detallado a continuación:

Main	Nombre del servidor, donde se encuentra el CONSERVER Primario.
Event	Archivo con extensión .cll del inventario recolectado.
Count	Cantidad de transacciones enviadas.
Date	Fecha de recolección del inventario.

🔁 ConServer - list	ening: 9000				K
<u>Archivo</u> <u>H</u> erramier	itas <u>A</u> yuda				
🤿 Configurar 💐 A	rchivos comprimidos 🦏 Borrar Log 👩 Salir				
Transacciones Servido	r Lista errores				
Manual delivery Configuración	Servidor secundario. Sin capturador Modo de envió : Por rangos de tiempo. Servidor primario en : CONSTELACION Puerto Tiempo en horas : de 4 a las 12 Interñar conexión cada 20 minutos	p: 9000			
Main	Event	Count	Date		J
CONSTELACION	No se puede establecer conexión.	0	06/03/2008 10:33:49		
CONSTELACION	No se puede establecer conexión.	0	06/03/2008 10:53:57		
CONSTELACION	No se puede establecer conexión.	0	06/03/2008 11:14:03		
CONSTELACION	No se puede establecer conexión.	0	06/03/2008 11:34:11		
CONSTELACION	No se puede establecer conexión.	0	06/03/2008 11:54:16		
CONSTELACION	No se puede establecer conexión.	0	06/03/2008 12:14:25		1
CONSTELACION	No se puede establecer conexión.	0	06/03/2008 12:34:30		
CONSTELACION	No se puede establecer conexión.	0	06/03/2008 12:54:35		
CONSTELACION	No se puede establecer conexión.	0	06/03/2008 20:08:54		
CONSTELACION	No se puede establecer conexión.	0	06/03/2008 20:12:47	~	
© 2002-2007. Aranda	SOFTWARE CORPORATION Núm. Info : 0		Conectado		

NOTA: En el panel intermedio se muestra la configuración que tiene el servidor: si el ConServer es primario o secundario, si tiene base de datos local o no, también muestra la IP/Nombre del servidor primario y el tiempo configurado para el envío de inventarios.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

Terminar el proceso CONSERVER



Para terminar la ejecución del servicio CONSERVER, diríjase al icono Service center . En el registro correspondiente, haga clic derecho -> Detener. Tenga en cuenta que con este procedimiento, el puerto no escuchará las solicitudes de los agentes locales y, por lo tanto, los inventarios no serán recibidos.

	Nombre 💌	Estado	 Tipo de inicio 	- 1	niciar sesión como	-	
	Aranda RepServer	Detenido	Automatico	L	ocalSystem		
	C:VArchivos de progr /startedbyscm:7C748	ama\Aranda\Aranda / 6633-40E2D6D7-ACor	ASSET MANAGEMEN https://www.msvrNT9x	T\RepS	erver.exe		
	Aranda ConServer	Iniciado	Automatico	L	.ocalSystem		
•	C:\Archivos de progr /startedbyscm:7C748	ama\A Iniciar 6633-40 Pausar	ET MANAGEMEN //NT9x	T\ConS	erver.exe		
	Aranda Cruncher PDA	Iniciac Continuar	Automatico	L	.ocalSystem		
	C:VArchivos de progr /startedbyscm:E7B80	ama\A Detener DE58-4	ET MANAGEMEN PDA	T\C_PD	A.exe		
	Aranda Cruncher File	Iniciac Refrescar	Automatico	L	ocalSystem		
	C:\Archivos de programa\Aranda\Aranda ASSET MANAGEMENT\CFile.exe /startedbyscm:7C746633-40E2D6D7.ACommsvnT9x						
	Aranda Cruncher MTX	Iniciado	Automatico	. L	ocalSystem		
	C:\Archivos de progr /startedbyscm:E7B80	ama\Aranda\Aranda / DE58-40E34A51-Cruno	SSET MANAGEMEN	T\C_Mb	(.exe		
	Aranda Cruncher	Iniciado	Automatico	L	.ocalSystem		
	C:VArchivos de progr /startedbyscm:7C748	ama\Aranda\Aranda A 6633-40E2D6D7-ACor	ASSET MANAGEMEN https://www.misvrNT9x	T\Crunc	her.exe		
	Aranda DBManager	Iniciado	Automatico	L	.ocalSystem		
	C:VArchivos de progr /startedbyscm:03C97	ama\Aranda\Aranda \$ 78BC-40E330EE-DBM	ERVICEDESK\Servic anagerAranda	eDBMa	nager.exe		

Cerrar la interfaz del módulo

1. Para cerrar la interfaz sin terminar el proceso CONSERVER, haga clic sobre el botón 🗵 .

Descomprimir archivos en el módulo Aranda FILE

Los archivos de inventarios recibidos por el módulo CONSERVER y los auditados de las estaciones (los cuales se pueden llevar a la carpeta de almacenamiento de inventarios a través de las opciones de administración remota de la consola ODBC), llegan comprimidos y encriptados (codificados) con el fin de que viajen seguros por la red. Para poder visualizarlos se implementó el módulo Aranda File Compressor, que descomprime estos archivos en el servidor, mostrando sus ficheros componentes.

Seleccione la unidad	10	Nombre Po	Nonbre Archivo	Nombre Original	Ruta Original	Fecha Archivo
ARCHN=1 ARCHN=1 Aranda		TATIANA_000 TATIANA_0002017362 TATIANA_001	TATIANA_000.az TATIANA_000201736. TATIANA_001.arz	DEMO.MP3 DEMO.MP3 DEMO.MP3	C-VARCHIVOS DE PR. C-VARCHIVOS DE PR. C-VARCHIVOS DE PR.	20/01/2005 17 20/01/2005 17 20/01/2005 17
	u					

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

Descomprimir archivos

- 1. Ubique el archivo a descomprimir en la ruta configurada previamente en el módulo Aranda CONSERVER.
- 2. Renombre el archivo cambiando la extensión por la siguiente: ".arz".
- 3. Desde el panel izquierdo de la interfaz, busque la carpeta donde guardó el archivo.
- 4. De inmediato se listan en el panel central todos los archivos con extensión .arz encontrados en la carpeta ubicada.
- 4. Seleccione el archivo que desea descomprimir y presione el botón [Descomprimir].
- 5. De inmediato se despliega una ventana. Si desea guardar la ruta original del archivo, es decir, la carpeta en la cual se encontraba almacenado en la estación de origen, seleccione la opción Reconstruir carpetas al descomprimir (.arz). Si desea borrar los archivos con extensión .arz, seleccione la opción Borrar los archivos (.arz) tras la descompresión. Finalmente seleccione la ruta donde desea guardar el archivo descomprimido.

ArandaFileC - Descomprimir en 🛛 🛛 🔀
Descomprimir en Seleccione la ruta en la que quiere descomprim el(los) archivo(s)
 Reconstruir carpetas al descomprimir (.arz) Borrar los (.arz) tras la descompresión
E c: []
Documents and Settings
Descomprimir Cancelar

6. Una vez finaliza la descompresión de los archivos, el usuario podrá visualizar en pantalla un mensaje que le informa que la descompresión finalizó correctamente.

Borrar archivos

Para borrar los archivos con extensión .arz:

- 1. Seleccione desde el panel izquierdo la ruta donde se encuentran los archivos que desea borrar.
- 2. De los archivos listados en el panel central, elija el(los) que desea eliminar.
- 3. Presione el botón [Borrar].
- 4. De inmediato los archivos serán eliminados de la carpeta donde estaban ubicados.

Actualizar información

1. Para actualizar la información mostrada en el panel central, presione el botón [Refrescar].

Salir del módulo Aranda FILE COMPRESSOR

1. Para salir del módulo, presione el botón [Salir].

Configurar módulo DATA CRUNCHER

El módulo DATA CRUNCHER se encarga de descomprimir, decodificar y procesar los inventarios recolectados por el módulo CONSERVER para luego almacenarlos en la base de datos de Aranda. Para poder procesar los inventarios, el módulo DATA CRUNCHER los busca en la carpeta seleccionada para que el módulo CONSERVER los almacene, tal como se explicó anteriormente, en el tema Cambiar la ruta de almacenamiento de inventarios, del capítulo Configuración del módulo CONSERVER.

Luego de procesarlos, el módulo DATA CRUNCHER realiza una auditoría de cambios, comparando los inventarios para generar alarmas por intromisión, instalación/desinstalación de software, pérdidas de hardware/software, entre otros.

DATA CRUNCHER actualiza la base de datos con la información contenida en los inventarios. Esto es posible gracias a la tecnología DBSwitch de manejo de bases de datos, en la que el administrador puede administrar cualquier motor de base de datos, ahorrando recursos o trabajos de migración de datos a un formato específico para la generación de los respectivos informes.

Abrir la interfaz del módulo DATA CRUNCHER

- 1. Diríjase a Inicio -> Todos los programas -> Aranda Software -> Aranda Tools -> Aranda Services.
- 2. En la interfaz de Aranda Service Center haga clic en el icono
- 3. De inmediato en el panel central se muestran las funcionalidades del módulo Data Cruncher.
- 4. La interfaz del módulo Data Cruncher está compuesta por cinco pestañas, para cada elemento Inventario, Metrix, File, Patch Management y PDAs.

Aranda CRUNCHER	
S CLL MY MTX ELE FILE APM E	DA PDA
🗄 🐊 Iniciar 📑 Estado 🗞 Borrar log 🕐 Tiempo 🤌	🕨 Alarma 🚺 Categoría 🛛 🖳 Reglas
Configuración ✓ Automático Tiempo restante para el procesamiento de los inventarios reción recibidos	Tipo de procesamiento de inventarios Ĉ Normal (Base + Archivos) (● Parcial (Base)
Monitor processos None Comenzando a copiar archivos de origen. Emplando deteorios. Descompramiendo archivos me Escompramiendo archivos me Umpiando directorio. Inactivo. Comenzando a copiar archivos de origen. Umpiando directorio. Preparando directorio. Descomprimiendo archivo Umpiando directorio. Inactivo.	~

Configurar ruta de selección de inventarios

Para ubicar los archivos .cll, que contienen la información de los inventarios, es necesario configurar la misma ruta establecida previamente en el módulo CONSERVER.

1. Haga clic sobre el ícono Estado. Donde dice Ruta, seleccione la ubicación de la carpeta donde se encuentran los inventarios recolectados por el módulo CONSERVER.

Programar el procesamiento de inventarios

Usted puede configurar el DATA CRUNCHER para que procese los inventarios recibidos en forma manual o automática programada.

1. Desde la barra de herramientas, haga clic en el icono 🌄 Tiempo.

- 2. De inmediato se despliega la ventana de configuración de tiempo. Seleccione si desea realizar este proceso de forma manual o automática.
- 3. En caso de haber seleccionado Manual, presione [Guardar]. En caso de haber seleccionado Automático, elija si desea configurar el tiempo de procesamiento en minutos u horas (entre1 y 100 según corresponda). En el ejemplo de la siguiente imagen, se escogió Horas.
- 4. Seleccione el tiempo deseado para realizar el procesamiento. En el ejemplo de la siguiente imagen se escogió 6.
- 5. Presione [Guardar].

Configuración	
Tiempo Configuración del lap de los inventarios	oso para el procesamiento 🛛 💮
Modos C Manual	Automático
Time C Minutos	Horas
	Tiempo 6
	Guardar Cerrar

NOTA: De acuerdo con la configuración del ejemplo anterior, el módulo DATA CRUNCHER procesará los inventarios cada 6 horas.

Iniciar procesamiento de inventarios de forma manual

En caso que decida procesar los inventarios de forma manual, es necesario que ejecute dicha tarea desde la interfaz del módulo Aranda DATA CRUNCHER. Para ello, siga los pasos explicados a continuación:

1. Desde la barra de herramientas, haga clic en el icono



2. De inmediato el módulo procede con el procesamiento de los archivos .cll de los inventarios.

Configurar alarmas

- 1. Desde la barra de herramientas, haga clic en el icono Alarma.
- 2. De inmediato se despliega la interfaz de la configuración de alarmas.

🤔 Auditar							
Configuración de a	armas						ا
Sonido Cuando se genere una ala	ma emitir un sonido	© Ejecutar					
F Enviar mensaje de texto	Enviar e-mail automática	men					
Alarma System Complete Software (CS) Software	Alarma Correo-e						
BIOS Processo Shared resources (SR) Run command (RC)	Correo-e	∆ Siste	CS Software	BIOS Proces.	SR RC	IP Hardware	Di 5
✓ IP ✓ Hardware ✓ Disks ✓ OpSystem ✓ Memory	Iomar.buitrago@arandasoft.co	m V		v	~ ~	v v	
 ✓ Printer ✓ Services 	Count is 1						[]
					Acepta	r Car	ncelar

- 3. Si desea que la aplicación emita un sonido cada vez que se genere una alarma, habilite esta opción y escoja el tipo de sonido que desea escuchar.
- Alarm
- Chime
- Downer
- Whirr
- Select Path
- 4. En el panel izquierdo aparecen listados todos los grupos de información del inventario por los cuales se pueden generar alarmas cada vez que haya un cambio. Seleccione el (los) que desea sean auditados en las alarmas. Si desea ampliar esta información, remítase a la explicación de los Tipos de alarmas.
- 5. Si desea que se envíe un correo electrónico cada vez que se genere una alarma, habilite la opción Enviar e-mail automáticamente.
- 6. En el panel central seleccione cuáles de los grupos de información del inventario por los que se generan alarmas, desea que sean reportados por correo electrónico.
- 7. Ingrese la(s) cuenta(s) de correo electrónico a la(s) cual(es) desea sean enviadas dichas alarmas.
- 8. Presione [Aceptar].

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Tipos de Alarmas

A continuación encontrará una descripción de los componentes del inventario en los cuales se generan alarmas al momento de presentarse un cambio de acuerdo con la selección realizada previamente en el módulo CRUNCHER.

System: Genera alarmas cuando se presentan cambios en los siguientes componentes:

Computer Name	Domain
Description	Server
User Name	Winsock
Work Group	Host IP

Complete Software: Genera alarmas cuando se presentan cambios en los siguientes componentes:

Nuevos Ejecutables	Cambio y fecha de los ejecutables

Software: Genera alarmas cuando se presentan cambios en el siguiente componente:

Name Instalación o Desinstalación de Software	
---	--

BIOS: Genera alarmas cuando se presentan cambios en los siguientes componentes:

Name	Version	Date

Proceso: Genera alarmas cuando se presentan cambios en los siguientes componentes:

Name	Frequency	Description
		J.

Shared Resource: Genera alarmas cuando se presentan cambios en el siguiente componente:

Name	Cuando el usuario comparte o deja de compartir un
	recurso en la estación de trabajo

Run Command: Genera alarmas cuando se presentan cambios en el siguiente componente:

Name	Cuando se han creado o eliminado comandos de
	inicio en la estación de trabajo.

IP: Genera alarmas cuando se presentan cambios en el siguiente componente:

IP	Cuando se han generado cambios de IPs bien sea
	directamente por el usuario o por un servidor DHCP
	u obteniendo IPs en forma automática.

Hardware: Genera alarmas cuando se presentan cambios en el siguiente componente:

Descripción	Cuando se ha instalado y desinstalado hardware.

Disks: Genera alarmas cuando se presentan cambios en los siguientes componentes:

Cuando se realizan cambios en los discos físicos y en las particiones lógicas. Los campos que se validan para generar alarmas de tipo físico son: capacidad y unidad. Los campos que se validan para generar alarmas de tipo lógico son: serial y modelo.

OP System: Genera alarmas cuando se presentan cambios en los siguientes componentes:

Nombre OS	Tipo OS

Memory: Genera alarmas cuando se presentan cambios en los siguientes componentes:

Mem. RAM	Mem. Máxima	Sockets libres

Printer: Genera alarmas cuando se presentan cambios en el siguiente componente:

Name	Cuando se adiciona o remueve una o más impresoras
	de las estaciones de trabajo.

Service: Genera alarmas cuando se presentan cambios en el siguiente componente:

Name	Cuando se adiciona o remueve uno o más servicios
	de las estaciones de trabajo.

Seleccionar el tipo de inventario a almacenar

Usted puede sleccionar si desea almacenar todo el inventario en la consola ODBC de Aranda ASSET MANAGEMENT o si desea almacenar sólo el inventario de hardware y software total.

- 1. Si desea subir todo el inventario a la consola de AAM, seleccione la opción [Normal (Base + File)].
- 2. Si desea subir sólo el inventario de hardware y software total a la consola de AAM, seleccione la opción [Only Base].
- 3. Si seleccionó el inventario filtrado, el resto de la información la encontrará en la siguiente ruta: C:/Archivos de programa/Aranda/Aranda ASSET MANAGEMENT/Temp
- 4. Dentro de la carpeta Temp se encuentra una subcarpeta denominada BinResults y dentro de ésta se encuentran tres subcarpetas. La información del inventario que no fue procesada, se encuentra almacenada en la carpeta Swt:
- Licen: Almacena los archivos cll que no fueron procesados por alguna falla en la licencia.
- Inc: Almacena los archivos de inventarios incrementales, es decir, de las actualizaciones de los inventarios iniciales.
- Swt: Almacena la información del inventario que no fue procesada por el módulo DATA CRUNCHER, luego de haber seleccionado la opción Only Base en la configuración del módulo.

Clasificar las extensiones de los archivos en categorías

El Servidor AAM recolecta inventario de los archivos de cualquier extensión deseada y además, los clasifica en diferentes categorías. Dicha clasificación es visualizada en la Consola ODBC de Aranda ASSET MANAGEMENT y configurada desde el módulo Aranda DATA CRUNCHER así:

- 1. Desde la barra de herramientas, haga clic en el icono [Categoría].
- 2. Enseguida se despliega una ventana con las categorías listadas en la rejilla del panel izquierdo de la ventana. Seleccione la categoría a la que desee agregar un archivo.
- 3. En el panel derecho de la ventana, se listan las extensiones agregadas a la categoría

seleccionada anteriormente. Para adicionar un archivo presione el botón e ingrese la extensión requerida.

Categoría		
Arch iDefinición de las extensiones por categoría. Por favor seleccione las categorías que desea organizar y dentro de cada una de ellas las extensiones necesarias		
📄 🎸 🗞 🔝 🔝 🙆		
Name 🛆	Ext txt	
CATEGORYDEVELOPFILE	txt	^
	doc	
CATEGORYGRAPHICFILE	×ls	_
CATEGORYMEDIAFILE	ppt	
CATEGORYMUSICFILE		
CATEGORYOTHERFILE		
CATEGORYSYSTEMFILE		
×		×

- 4. Para editar una extensión, presione el botón 述 .
- 5. Para remover la extensión de una categoría seleccionada, presione el botón 🔊 .
- 6. Si desea cambiar la extensión de categoría, elimínela de la que está asignada y adiciónela a la que requiera.
- 7. Para salir de la ventana de edición de categorías, presione el botón

Habilitar y/o seleccionar reglas en la actualización de los inventarios

Al habilitar una regla se evita que las estaciones de trabajo sean duplicadas en el inventario si éste es actualizado y se han realizado cambios radicales en la(s) estación(es).

NOTA: Tenga en cuenta que los cambios de las máquinas que se ajusten a la regla seleccionada, no van a ser registrados en la actualización del inventario.

Para aplicar una regla, siga los pasos explicados a continuación:

- Desde la barra de herramientas, diríjase a Archivo -> Propiedades -> Rules, ó haga clic en el icono
- 2. De inmediato aparece una ventana donde puede seleccionar las reglas que desee sean cumplidas. Si desea habilitar el cumplimiento de las reglas, escoja la opción Reglas Activas.



Seleccione alguna de las siguientes reglas, de acuerdo con el cambio realizado en la(s) estación(es) de trabajo:

Regla N° 1 -> Domain + Computer Name

Este caso aplica cuando se ingresa un nuevo inventario y el identificador de la máquina no existe o es diferente, entonces se debe cumplir que el dominio y el nombre del computador sean el mismo.

Ejemplo:

Inventario Existente	Inventario Nuevo
Dominio: Dominio.local	Dominio: Dominio.local
Nombre PC: Horacio	Nombre PC: Horacio
MARCA: Dell	MARCA: HP

Regla N^a 2 -> Domain + Computer Name + MAC

Esta regla aplica cuando se ingresa un nuevo inventario y el sistema operativo de la máquina es diferente, entonces se debe cumplir que el dominio, el nombre del computador y la MAC sean iguales a los existentes en la máquina ya inventariada.

Ejemplo:

Inventario Existente	Inventario Nuevo
Dominio: Dominio.local	Dominio: Dominio.local
Nombre PC: Horacio	Nombre PC: Horacio
MAC: 00-14-A7-14-BF-5D	MAC: 00-14-A7-14-BF-5D
SO: Windows 98	SO: Windows XP

© Todos los	derechos	reservados	Aranda	Software
-------------	----------	------------	--------	----------

www.arandasoft.com

Regla N^a 3 -> Domain + Computer Name + Serial Board

Esta regla aplica cuando se ingresa un nuevo inventario y la MAC de la máquina no existe o es diferente, entonces se debe cumplir que el dominio, el nombre del computador y el serial de la board sean iguales a los existentes en la máquina ya inventariada.

Ejemplo:

Inventario Existente	Inventario Nuevo
Dominio: Dominio.local	Dominio: Dominio.local
Nombre PC: Horacio	Nombre PC: Horacio
Serial Board: CNF5340Y2L	Serial Board: CNF5340Y2L
MAC: 00-14-A5-14-BD-5F	MAC: 000c-761EAA

Regla N^a 4 -> Domain + Computer Name + Ip Address

Esta regla aplica cuando se ingresa un nuevo inventario y el serial de la board de la máquina no existe o es diferente, entonces se debe cumplir que el dominio, el nombre del computador y la dirección IP sean iguales a los existentes en la máquina ya inventariada. Debe tener en cuenta que esto aplica cuando no se tiene un servidor DHCP.

Ejemplo:

Inventario Existente	Inventario Nuevo
Dominio: Dominio.local	Dominio: Dominio.local
Nombre PC: Horacio	Nombre PC: Horacio
IP Address: 192.168.0.41	IP Address: 192.168.0.41
Serial Board: CNF5340Y2L	Serial Board: XSF5340Y2Z

Regla N^a 6 -> Mac | Hard disk Serial | Computer Name

Esta regla aplica cuando se ingresa un nuevo inventario y el identificador de la máquina no existe o es diferente, entonces se deben cumplir dos de las tres condiciones.

Ejemplo: Han de ser iguales la MAC y el serial del disco duro, o la MAC y el nombre del computador, o el serial del disco duro y el nombre del computador, a la información existente de la máquina ya inventariada.

Caso1:

Inventario Existente	Inventario Nuevo			
Mac: 00-14-A5-14-BD-5F	Mac: 00-14-A5-14-BD-5F			
Hard Disk Serial: D2930845	Hard Disk Serial: D2930845			
Nombre PC: Horacio	Nombre PC: Vanessa			
Sistema Operativo: Windows XP	Sistema Operativo: Windows 2003			
	Server			

Caso 2:

Inventario Existente	Inventario Nuevo				
Mac: 00-14-A5-14-BD-5F	Mac: 00-14-A5-14-BD-5F				
Nombre PC: Horacio	Nombre PC: Horacio				
Hard Disk Serial: D2930845	Hard Disk Serial: X3630889				
Sistema Operativo: Windows XP	Sistema Operativo: Windows 2003				
	Server				

Caso 3:

Inventario Existente	Inventario Nuevo			
Hard Disk Serial: D2930845	Hard Disk Serial: D2930845			
Nombre PC: Horacio	Nombre PC: Horacio			
Sistema Operativo: Windows XP	Sistema Operativo: Windows 2003			
Mac: 00-14-A5-14-BD-5F	Server			
	Mac: 99-23-AT-18-BD-PF			

Configurar el módulo CRUNCHER para Aranda SOFTWARE METRIX

En caso que tenga la solución Aranda SOFTWARE METRIX instalada en su organización, es posible configurar la recolección de inventarios de uso de software desde el módulo Aranda DATA CRUNCHER.

Los inventarios de uso de software (extensión .mtx) son diferentes a los inventarios de hardware y software instalado en las estaciones (extensión .cll). Estos últimos son procesados por el servicio Aranda DATA CRUNCHER.

El Cruncher MTX es ejecutado como un proceso hijo del servicio Aranda DATA CRUNCHER. Tan pronto el servicio Aranda CRUNCHER es iniciado, se inicia también el Cruncher MTX y ambos módulos permanecen en ejecución durante el tiempo que el servicio Aranda CRUNCHER esté iniciado.

Para configurar el módulo CRUNCHER MTX, realice los siguientes pasos:

- 1. Haga clic en el icono 📴 De inmediato se despliega la interfaz de configuración del módulo CRUNCHER MTX.
- 2. Seleccione si desea o no que el procesamiento de inventarios .mtx se realice de forma automática o no.

😵 CLL 📆 MTX 🔃 FILE 🔯 APM 📴 PDA	1
👬 📶 Iniciar 🛛 😋 Borrar log 🖕	
Configuración ¶ I⊄ Automático Tiempo restante para el procesamiento de los inventarios recién recibidos	
Monitor procesos Deleting files in directory Inactive. Starting to copy source files. Deleting files in directory Preparing directory Detempressing file Deleting files in directory Preparing directory Decompressing file Deleting files in directory Inactive.	× ×

3. En caso no habilitar el procesamiento automático, el usuario debe iniciarlo manualmente, haciendo clic en el botón [Iniciar].

Detener las tareas del módulo CRUNCHER MTX

- 1. Para terminar la ejecución del módulo Cruncher MTX, diríjase al icono . En el registro correspondiente del panel central, haga clic derecho -> Detener.
- Para detener el procesamiento de inventarios de uso de software, presione [Close Application]. Dichos inventarios se acumulan hasta que este módulo sea ejecutado nuevamente. Tenga en cuenta que como el módulo CRUNCHER MTX es ejecutado por el servicio Aranda CRUNCHER, es necesario reiniciar dicho servicio.
- 3. Para cerrar la interfaz de configuración sin detener el procesamiento de inventarios mtx, chaga clic en el botón .

Borrar Log

Para eliminar toda la información de los eventos registrados hasta el momento en el área del monitor de procesos, realice el siguiente paso:

Desde la barra de herramientas, diríjase a Herramientas -> Borrar log, ó haga clic en el icono De inmediato todos los eventos reportados, son removidos.

Consultar procesos llevados a cabo por el módulo DATA CRUNCHER

 Si desea consultar información relacionada con las alarmas generadas, haga clic en la pestaña [Alarmas] del panel inferior de la interfaz del módulo. La información presentada es la siguiente:

PC	Nombre o dirección IP (de acuerdo con la vía que configuró para sus envíos) de la estación de trabajo que generó la alarma.
Date	Fecha en la cual el evento fue generado.
Event	Descripción de la alarma generada.

2. Si desea consultar información relacionada con los mensajes de correo electrónico enviados, haga clic en la pestaña [Mensajes de Texto] del panel inferior de la interfaz del módulo. La información presentada es la siguiente:

PC	Nombre o dirección IP (de acuerdo con la vía que configuró para sus envíos) de la estación de trabajo que generó el evento para el envío de correo.
Date	Fecha en la cual el evento fue generado.
Event	Descripción de la alarma generada.

3. Si desea consultar información relacionada con los errores que hayan ocurrido durante el procesamiento de los inventarios, haga clic en la pestaña [Eventos] del panel inferior de la interfaz del módulo. La información presentada es la siguiente:

Event	Descripción del error que se ha generado.
PC	Nombre o dirección IP (de acuerdo con la vía que configuró para sus envíos) de la estación correspondiente.
Date	Fecha en la cual el error fue generado.

Salir del módulo Aranda DATA CRUNCHER

Si desea terminar el procesamiento de inventarios y salir del módulo Aranda DATA CRUNCHER, realice el siguiente paso: Desde la barra de herramientas, diríjase a Archivo -> Salir ó haga clic en el icono

Si desea simplemente cerrar la interfaz sin terminar la ejecución del CRUNCHER, haga clic en la X de la esquina superior derecha de la ventana.

Configurar módulo Aranda MAILER

La función del módulo Aranda MAILER es ocuparse exclusivamente del envío de correos electrónicos, generados por el módulo DBManager cuando se genera una alarma.

Para llevar a cabo esta labor, el módulo monitorea periódicamente la base de datos de Aranda en busca de nuevas alarmas para las cuales se haya configurado el envío de correos electrónicos. Luego realiza esta labor de envío automáticamente. Además, permite el envío de información pendiente en cualquier momento, siempre y cuando el usuario así lo disponga.

Abrir la interfaz de Aranda MAILER

- 1. Diríjase a Inicio -> Todos los programas -> Aranda Software -> Aranda Tools -> Aranda Services.
- 2. En la interfaz de Aranda Service Center haga clic en el icono
- 3. De inmediato en el panel central se muestran las funcionalidades del módulo Aranda Mailer.

NOTA: Mailer presenta una ventana muy sencilla de utilizar. Contiene un cronómetro que recorre un ciclo predefinido de aproximadamente 1 minuto; cada vez que este ciclo se cumple, el módulo revisa nuevamente en la base de datos en busca de alarmas o mensajes programados para ser enviados y en caso de encontrar alguno, lo envía de inmediato.

Configurar Mailer

1. Desde el panel central, haga clic en la opción [Configuración Mailer]. De inmediato se despliega la siguiente ventana:

Opciones						
Plantillas						
Cambios del inventario.						
Servidor mail.arandasoft.com Usuario omar.buitragod@arandasoft.com	Puerto 25 Contraseña ******					
Nombre usuario	Cuenta remitente					
Gabriel Martinez 🔻						
Asunto						
mis alamitasddswaa						
Cuerpo del Mensale Indextracador dodda la Magaina : piruñila /COMPUTERNAME / - /USERNAME / Fecha Hora : /CHANGBATE / /EETAILS / Configuración Anterior						
	Salvar Cerrar					

© Todos los derechos reservados Aranda Software

- 2. En el menú desplegable seleccione una de las cuatro plantillas del cuerpo del mensaje para que el DBmanager genere la información correspondiente a la seleccionada. Para el caso de AAM, la plantilla que aplica es: [Cambios del inventario].
- 3. Ingrese el servidor de correo a través del cual se realizará el envío de correos.
- 4. Ingrese el puerto del servidor de correo.
- 5. Registre la dirección electrónica o cuenta por medio de la cual se enviarán los correos.
- 6. Ingrese la contraseña correspondiente a la cuenta de correo electrónico ingresada anteriormente.
- 7. Seleccione el nombre el remitente de los correos en el campo [Nombre Usuario]. Los usuarios que se listan son extraídos de la base de datos Aranda.
- 8. En el ampo [Asunto], digite el nombre, motivo o título del correo.
- 9. En el cuerpo del mensaje se visualiza la información que va a generar el DBmanager, de acuerdo con la plantilla seleccionada.
- 10. Después de ingresar la información, haga clic en [Salvar].
- 11. Para salir de la interfaz de configuración, presione [Cerrar].

Enviar mensajes pendientes

Para enviar los correos electrónicos que por alguna falla de conexión o por programación, no han sido remitidos, presione el botón [Enviar mensajes pendientes]. De inmediato, los correos almacenados serán despachados a las uentas de correo configuradas.

Borrar Log

Para eliminar los informes de envío presentados en el panel central, presione el botón [Borrar log].

Ver número de mensajes enviados y almacenados

En la parte superior de la interfaz del Mailer se visualiza el número de correos generados y el número de éstos que ha sido enviado.

			7 88 65			
	Aranda MAILER					
	- Agent					
e center	Total message:		6		0	
	Sending:		6		-	
	Setting Mailer	Send Message	25		Clear log	
ailer	Туре То		Category	Sent Date		Result
2	SMTP JAIRO.RODRIGUE	Z@ARANDASOFT	IPADDRESS	08/12/2008	04:38:31 p.m.	Exitoso
	SMTP JAIRO.RODRIGUE	Z@ARANDASOFT	HARDWARE	08/12/2008	04:42:10 p.m.	Exitoso
anager	SMTP JAIRO.RODRIGUE	Z@ARANDASOFT	COMPLETES	08/12/2008	04:42:31 p.m.	Exitoso
	SMTP JAIRO.RODRIGUE	Z@ARANDASOFT	RUNCOMMA	08/12/2008	04:42:33 p.m.	Exitoso
ĕ	SMTP JAIRO.RODRIGUE	Z@ARANDASOFT	COMPLETES	08/12/2008	04:42:50 p.m.	Exitoso
Gerver	SMTP JAIRO.RODRIGUE	Z@ARANDASOFT	SERVICES	08/12/2008	04:42:55 p.m.	Exitoso
2	SMTP JAIRO.RODRIGUE	Z@ARANDASOFT	OPSYSTEM	08/12/2008	04:42:57 p.m.	Exitoso
berver						

Configurar módulo DBmanager

El módulo DBmanager se encarga de realizar el monitoreo de generación de alarmas para AAM, del vencimiento de licencias de Software y/o Sistema Operativo y de ejecutar el procedimiento de eliminación de software en uso, para Aranda SOFTWARE METRIX. Además se encarga de la ejecución de las reglas para Aranda SERVICE DESK y de para Aranda CMDB. El servicio de DBmanager efectúa el monitoreo cada 24 horas como valor mínimo predeterminado.

El archivo del DBmanager quedará ubicado en la carpeta "C:\Archivos de programa\Aranda\Aranda SERVICEDESK".

Abrir la interfaz de Aranda DBmanager

1. Diríjase a Inicio -> Todos los programas -> Aranda Software -> Aranda Tools -> Aranda

Services. En la interfaz de Aranda Service Center haga clic en el icono

2. De inmediato en el panel central se muestran las funcionalidades del módulo Aranda DBManager.

Configurar los tiempos de monitoreo del DBManager

El usuario podrá configurar el tiempo del recorrido del DBmanager para el monitoreo de alarmas predeterminado para 24 Horas. En el caso de Aranda ASSET MANAGEMENT, el último valor, configure el tiempo así:

1. Desde el panel central, haga clic en el botón [Configurar Tiempos].

 Seleccione el tiempo (en segundos) en el cual desea que el módulo DBManager monitoree la generación de nuevas alarmas para enviarlas al módulo Aranda Mailer. Tenga en cuenta que la configuración como mínimo debe ser de 21600 segundos (6 horas).

Configuración	<u>×</u>
Tiempo Configuración del lapso para el proc	esamiento 💮
Aranda Service DeskTiempo segundos Valor minimo = 30 Seg.	30 🛨
Aranda CMDB Tiempo segundos Valor minimo = 43200 - 12hr	43200 文
Aranda Metrix tiempo segundos Valor minimo = 86400 24hr	86400 🚖
AAM Tiempo segundos Valor minimo = 21600 - 6hr	21600 호
Aranda Network Monitor Tiempo segun Valor minimo = 30 Seg.	dos 30 主
Guardar	Cerrar

3. Presione el botón [Guardar].

Visualizar el log de operaciones del DBManager

- 1. En la interfaz principal del módulo, ubíquese sobre la pestaña [Log].
- 2. En la parte inferior del panel, ubíquese sobre la pestaña [AAM].
- 3. De inmediato visualizará el reporte de eventos realizados en el DBManager para Aranda ASSET MANAGEMENT (Fecha de inicio del evento, Estado -enviado, no enviado-, tiempo que duró la operación, si se presentó error o no y el mensaje que fue enviado al mailer).

	ón					
SERVICEDESK	CMDB		Metrix	AAM	NETWORK	Configurar tiempos
0	0			0	0	Hora de inicio: 12/08/2008 9:52:0
30 7	43200 577		86400 577	21600 577	30 7	
Historial Log						
Fecha Inicio	Es 8	stado	Tiempo 0.00	Error Valo	r	Mensaje
0,00		-,	-,			
08/12/2008	в	0,00	1,00	0,1	00	
0,00						
		_				
Service Desk CN	MDB Metrix 4	AAM AN	MM			
Service Desk Cf	MDB Metrix					
Service Desk Cf	MDB Metrix	AAM AN		_		-
Service Desk Cf	MDB Metrix	AAM AN		_	-	
Service Desk Ch	MDB Metrix					
Service Desk CI	MDB Metrix		ur•1			

Visualizar el rendimiento de las operaciones del DBManager

- 1. En la interfaz principal del módulo DB Manager, ubíquese sobre la pestaña [Historial].
- 2. De inmediato visualizará el performance de procesos del DBManager para las siguientes cuatro aplicaciones que según corresponda, tenga instaladas en su organización (Aranda SERVICE DESK, Aranda CMDB, Aranda SOFTWARE METRIX y Aranda ASSET MANAGEMENT). El proceso se reconocerá por el color de cada una de las aplicaciones ilustrado en la parte superior de la interfaz.

www.arandasoft.com

[68]

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Configuración de Aranda ASSET MANAGEMENT

1. Diríjase a Inicio -> Todos los programas -> Aranda Software -> Aranda ASSET MANAGEMENT Enseguida se despliega una ventana, donde debe configurar la base de datos a la cual se va a conectar y las credenciales de ingreso a la aplicación AAM.

Aranda AAM Web Configurator			x
Open Test	Save Cancel	Aranda ASSET MANA	AGEMENT ®
Server		Authentication	•
User		Curre	
Password			
Database Provider			

La información solicitada en la columna de la izquierda, pertenece a la base de datos a la cual se conecta la consola:

Servidor	Al cual se conecta la Base de Datos
Base de Datos	Nombre de la Base de Datos
Usuario	Con el cual ingresa a la Base de Datos
Contraseña	Con la que se registra para el ingreso a la Base de Datos
Proveedor de BD	Debe seleccionar si es ORACLE o SQL
Autenticación	Seleccione si desea que aparezca la ventana de autenticación o que ingrese a la consola con la validación integrada de Windows en la base de datos. En este último caso, se ingresa directamente a la aplicación con las credenciales del usuario autenticado en la estación cliente. Tenga en cuenta que para ello, el usuario debe estar registrado en la Base de Datos seleccionada.
Idioma	Idioma con el que desea visualizar las funciones de la consola (Español, Inglés, Portugués). Si selecciona AUTO, ingresará con el primero ingresado en la lista de idiomas predefinidos de su Web Browser.

- 2. Pruebe si la conexión es correcta, presionando [Test].
- 3. Guarde la configuración presionando [Guardar].
- 4. Ahora puede ingresar a la aplicación AAM, desde su Web Browser.

Ingresar a Aranda ASSET MANAGEMENT

Una vez se ha completado exitosamente la instalación de Aranda ASSET MANAGEMENT, abra una instancia de su Web Browser y digite la siguiente URL: <u>http://server/AMM</u>

Donde, "server" es el nombre del servidor Web o su dirección IP y AMM la consola de Aranda ASSET MANAGEMENT.

Al pulsar la tecla [Enter], se cargará la página de autenticación de Aranda ASSET MANAGEMENT.

Aranda ASSET MANAGEMENT ®
Tipo de autenticación ARANDA Usuario Contraseña
Aceptar Cancelar ¿Olvido la contraseña?
🙏 © Aranda Software Corp.

 Ingrese el usuario y la contraseña, dependiendo del tipo de autenticación que elija: [Aranda] / [Windows] / [LDAP].

2. [Aranda]

Son los usuarios que pueden ser importados desde el Directorio Activo o creados previamente en el *módulo Profile de AAM*.

Son los usuarios que han sido creados en el módulo Aranda PROFILE.

- o Usuario: Ingrese el usuario creado en Aranda PROFILE.
- Contraseña: Ingrese la contraseña creada manualmente. Si ingresa con el usuario [ADMINISTRATOR], la contraseña asignada por definición es [root].
- [Windows] / [Dominio] (como fue nombrado el acceso en Windows) Son los usuarios importados desde el Directorio Activo de Windows al módulo Aranda PROFILE. Usuario: Ingrese el usuario correspondiente del Directorio Activo.

NOTA: Esta opción sólo es posible si el alias del usuario en Windows es igual al del usuario en Aranda; para ello, se recomienda importar los usuarios del Directorio Activo (Ver manual Aranda PROFILE).



- 4. [LDAP] (como fue nombrado el acceso en LDAP) Son los usuarios autenticados en los sistemas que manejan el protocolo LDAP. Aquí debe seleccionar el tipo de autenticación e ingresar con el usuario y contraseña correspondientes para dicho protocolo.
- 5. [¿Olvido la Contraseña?]

En caso de haber perdido u olvidado la contraseña el usuario podrá volver a tener acceso a ella haciendo clic sobre este botón.

Para mayor información sobre las cuentas de usuario Aranda, sus roles y perfiles, remítase al manual de uso de Aranda PROFILE.

Uso de Aranda ASSET MANAGEMENT

Desde su navegador web acceda a la URL <u>http://localhost/AAM</u> recuerde que está puede variar según el nombre del servidor, la ruta de instalación etc. Inmediatamente después de haber cargado los permisos correspondientes, la interfaz de la consola de la aplicación se muestra así:

En esta página de inicio podrá observar las funcionalidad generales del sistema (cabe resaltar que al ingresar por cualquier opción de esta página de inicio (exceptuando la de salir) se despliega la misma información).



Ver Estaciones

Podrá visualizar todas las estaciones que han sido inventariadas por AAM con todos sus datos correspondientes a la información que ha sido actualizada por la consola recientemente. Las estaciones se visualizan haciendo uso del árbol de agrupaciones o del motor de búsqueda. Al ingresar desde la página de inicio por defecto se despliega la información de todas las estaciones. De lo contrario se desplegará la información de las estaciones que correspondan a la opción seleccionada en el árbol de agrupaciones.

	Estaciones	
	Visualización de los estados de las estaciones. Configuración de datos e información de las estaciones (ubicación, usuario, entre otros).	

Al ingresar (desde cualquiera de las opciones de la página de inicio) por defecto aparece la información de sistema que muestra los datos básicos de cada una de las estaciones. Es decir que en el árbol de secciones por defecto siempre estará seleccionado Sistema.
1. Haga clic sobre el menú [Estaciones] ubicado en la parte central del panel de inicio de AAM. Enseguida se cargará la información detallada de cada estación.

Alias	Nombre estación de trabajo	Version de Agente	Fecha cargado	Fecha inventa
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	8122	15/02/2010 05:20:54 p.m.	22/01/2010 12
GERMAN	GERMAN	8124	16/02/2010 04:44:06 p.m.	16/02/2010 04
VIRTUALXP	VIRTUALXP	8123	15/02/2010 05:42:01 p.m.	28/01/2010 11
8G-C-AGUZMAN01	BG-C-AGUZMAN01	8121	15/02/2010 05:49:33 p.m.	13/11/2009 11
5G-D-DVARGAS01	BG-D-DVARGAS01	8117	15/02/2010 05:49:39 p.m.	26/08/2009 03
BG-S-JGOMEZ01	BG-S-JGOMEZ01	8121	15/02/2010 05:54:54 p.m.	11/11/2009 12

Cambiar página: 1 Ir Registros por página: 10 Cambia

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.
Versión Agente	Versión del Agente local instalado en cada estación. Con lo que puede controlar la versión instalada en cada estación.
Fecha Inventario	Fecha y hora en la que el Agente generó el inventario. Estos datos se obtienen del reloj del sistema operativo en el que está corriendo el Agente local. Esta columna cambiará de verde a rojo cuando el último inventario procesado de una estación haya completado el tiempo límite configurado en la opción [Lapso de Actualización].
Nombre estación de trabajo	Identificación de la estación de trabajo en Windows. En las redes Windows adquiere relevancia, ya que en la misma red no pueden existir dos estaciones con el mismo nombre.
Descripción	Descripción de la estación (la misma registrada en el entorno de red).
Usuario	Nombre del usuario autenticado en el momento de capturar el inventarío.
Grupo de trabajo	Grupo de trabajo de la red Windows al que pertenece la estación.
Dominio	Dominio al que pertenece la estación.
Servidor	El servidor que actúa como proveedor de servicios de seguridad. Normalmente no está configurado.
Host IP	Nombre de la estación de trabajo para un dominio IP. Generalmente es el mismo nombre de la estación registrado en Windows.
WinSock	Número de Versión de la librería de sockets. Una gran variedad de productos presentan como prerrequisito de instalación una determinada versión de esta librería.

 Al dar clic derecho aparece un menú contextual que ofrece de acuerdo al perfil del usuario, según los permisos asignados a éste, las opciones de eliminar una estación o acceder al PC Browser.

Consultar Inventario de Hardware Y Software.

A través de la consola de AAM usted tiene diferentes posibilidades de consulta del inventario de hardware y software de las estaciones de trabajo en las que tiene instalado el Agente Aranda.



1. Tras dar clic sobre la función [Inventario de Hardware y Software], en la parte izquierda de la ventana se cargara el siguiente árbol de agrupaciones.



Ver inventario por Sistema

Nombre de Estación de trabajoNombre de la estación seleccionada.Versión de AgenteVersión del Agente Aranda instalada en la estación en cuestión.Fecha CargadoCorresponden al momento en que fue ingresada la información a la base de datos de AAM.Fecha InventarioCorresponden al horario del sistema en el que está instalado el Agente. Podrá observar que la columna es verde o roja según si el lapso de actualización definido para los inventarios.	Alias	Seudónimo de la estación de trabajo.
Versión de AgenteVersión del Agente Aranda instalada en la estación en cuestión.Fecha CargadoCorresponden al momento en que fue ingresada la información a la base de datos de AAM.Fecha InventarioCorresponden al horario del sistema en el que está instalado el Agente. Podrá observar que la columna es verde o roja según si el lapso de actualización definido para los inventarios está vencido.	Nombre de Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.
Fecha CargadoCorresponden al momento en que fue ingresada la información a la base de datos de AAM.Fecha InventarioCorresponden al horario del sistema en el que está instalado el Agente. Podrá observar que la columna es verde o roja según si el lapso de actualización definido para los inventarios está vencido.	Versión de Agente	Versión del Agente Aranda instalada en la estación en cuestión.
Fecha Inventario Corresponden al horario del sistema en el que está instalado el Agente. Podrá observar que la columna es verde o roja según si el lapso de actualización definido para los inventarios está vencido.	Fecha Cargado	Corresponden al momento en que fue ingresada la información a la base de datos de AAM.
	Fecha Inventario	Corresponden al horario del sistema en el que está instalado el Agente. Podrá observar que la columna es verde o roja según si el lapso de actualización definido para los inventarios está vencido.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 14559

Descripción	Datos configurados en las propiedades del sistema para su identificación en el entorno de red.
Nombre del Usuario	Este es el nombre del usuario autorizado para la ejecución del Agente AAM, según se definió en la instalación del mismo.
Grupo de Trabajo	Es el Grupo de trabajo "Windows" cuando está definido en las propiedades de red del sistema para trabajar en esta modalidad. Su valor es N/A cuando la estación pertenece a una red con dominio o cuando no pertenece a una red.
Dominio	Nombre de Dominio de la red (FQDN) a la que está conectada la estación. Si la estación pertenece a un grupo de trabajo o no está conectada a una red, aparece N/A
Servidor	Nombre del servidor de dominio, o servidor que provee servicios de conectividad y/o seguridad para la red a la que pertenece la estación.
WinSock	Versión del WinSock. Corresponde a la versión instalada de la Librería de Sockets de Windows / Windows Sockets API.
Host IP	Es la identificación de la estación dentro de su red o grupo de trabajo.
Plataforma	Tipo de Sistema Operativo bajo el cual funciona la estación. Ejemplo: Windows, MAC, Linux, etc.

Ver inventario por Sistema Operativo

Alias	Seudónimo de la estación de trabajo.
Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.
Nombre	Identificación del sistema operativo, es decir, la versión de Windows que está instalada.
Тіро	Clasificación del sistema operativo: núcleo 9X / NT 4.0, etc. Para los XP Vista/7 Server 2003/2008, muestra el tipo de versión del sistema operativo. Por ejemplo, Professional, Server, etc.
Kernel	Tipo de núcleo del sistema operativo. En el caso de NT/ 2000 / XP informa si es uniprocesador o multiprocesador.
Suite	Muestra los componentes adicionales, tales como Terminal Server, Datacenter, Backoffice, etc. Sólo aplica para Windows NT/ 2000/ XP.
Extra	Para Windows NT/ 2000 / XP muestra el Service Pack que está instalado. Para Windows 9X / ME, muestra si la versión es A, B o C.
Versión	Contiene la versión completa de sistema operativo, incluyendo el build.
Serial	Serial de instalación del sistema operativo.
Registrado	Nombre registrado en la instalación del sistema operativo.
Sucursal	Nombre de la empresa o sede a la cual se registró la instalación.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Idioma	Identifica el idioma de instalación del sistema operativo: Español, Inglés, etc.	
Localidad	Ubicación geográfica seleccionada al momento de la instalación. Por ejemplo: México, United States, etc.	
Ruta	Dirección completa hacia la carpeta que contiene los archivos de instalación del sistema	

Ver inventario por BIOS

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.
Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.
Nombre	Nombre de la BIOS de la estación, normalmente tiene el fabricante y el modelo de la BIOS.
Versión	Versión de la BIOS.
Fecha	Fecha y hora del firmware de la BIOS.
Fabricante	Nombre de la empresa que fabricó la BIOS.
ROM total	Total de la memoria ROM incorporada en la BIOS, en kilobytes.

En la rejilla inferior se muestra la información del elemento seleccionado en la primera rejilla:

Tipo de slot	Nombre del slot.
Descripción del slot	Si el slot está en uso o está disponible.

Ver inventario por Memoria

Esta página muestra información de la Memoria y del Socket. Esta última, hace referencia a los sockets disponibles en la tarjeta madre.

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.
Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.
RAM física	RAM total instalada en la tarjeta madre en el momento de la generación del inventario.
RAM física disponible	Cantidad de memoria RAM no usada en el momento de la recolección del inventario.
Memoria RAM Máxima.	Cantidad máxima de RAM que puede ser instalada en la tarjeta madre.
Memoria virtual	Cantidad de memoria virtual total configurada en la estación, al momento de la recolección del inventario.
Memoria Virtual disponible	Cantidad de memoria virtual no usada en el momento de la recolección del inventario.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Numero de sockets RAM	Número total de sockets construidos en la tarjeta madre disponibles para la memoria RAM.
Sockets RAM disponibles.	Sockets de RAM construidos en la tarjeta madre y que actualmente no están siendo usados.

En la rejilla inferior del panel central se muestra la siguiente información según la estación que seleccione en la primera rejilla:

Sockets totales	Cantidad de Sockets disponibles para insertar tarjetas de memoria.
Tamaño socket	Capacidad de cada uno de los sockets disponibles.
Tipo de socket	Clasificación del tipo de memoria (DIMM, DDR, entre otros).
Velocidad	Capacidad de la memoria RAM.

Ver inventario por Procesador

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.
Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.
Descripción	Nombre comercial del procesador. Por ejemplo, un procesador cuyo nombre sea X86 FAMILY 6 MODEL 7 STEPPING 3, se reporta aquí como un Pentium III.
Nombre	Nombre técnico completo del procesador. Se refiere a una descripción interna del procesador que incluye: familia, modelo y stepping.
Velocidad (MHz)	Corresponde a la velocidad (en MegaHertz) real en la que está corriendo el procesador en el momento de capturar el inventario.
Frecuencia (MHz)	Frecuencia (en MegaHertz) en la que debería correr el procesador. Se obtiene directamente de éste. Sin embargo, si no es posible leer la información, se hace una aproximación de la velocidad.
Serial	Numero Identificador del procesador.
Extra	Nombre /código del procesador asignado por el fabricante y tecnología de fabricación del mismo.
Socket	Tipo de ranura en la cual está instalado el procesador.
Total proc.	Número de procesadores presentes en la tarjeta madre.
Fabricante	Nombre de la empresa manufacturera del procesador.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

Ver inventario por Discos

Está conformada por dos tablas que muestran información de los discos físicos presentes en cada estación y de las particiones o discos lógicos que la componen.

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.					
Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.					
Serial	lúmero serial del disco.					
Tipo de disco	Clase de disco (Fijo, Removible)					
Tipo de bus	Tipo de cable que conecta la board al disco duro.					
Modelo	Identifica el fabricante y modelo del disco.					
Tamaño	Tamaño o capacidad total del disco.					

Rejilla inferior - Discos lógicos

Únicamente para la estación seleccionada se mostrará la siguiente información.

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.					
Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.					
Unidad	Letra que identifica la unidad (drive) en la estación.					
Тіро	Tipo de unidad. Puede ser removible (CD - DVD, USB) o fija (discos duros).					
% Disponible	Porcentaje de espacio del disco lógico disponible.					
Capacidad	Tamaño total de la unidad.					
Usado	Espacio usado en el disco. Es igual a la diferencia entre la capacidad y el espacio disponible.					
Disponible	Espacio disponible en la unidad.					
Nombre volumen	Volumen de la unidad. Es decir, el nombre asignado a la unidad al darle formato; Generalmente se describe su contenido.					
Serial	Número de serial del volumen.					
Sistema de Archivos	Tipo de sistema de archivos usado en esa unidad. Por ejemplo, <i>FAT, FAT32, NTFS, CDFS</i> , etc. En el caso de los CDs, el sistema de archivos se registrará como <i>CDFS</i> siempre que un disco se encuentre insertado en la unidad de CD-ROM cuando se captura del inventario; de lo contrario el valor de esta columna será N/A.					
Descripción	Marca o modelo del disco.					

Campo 1	Tipo de entrada y/o salida del disco (lectura, escritura, entre otros).
Campo 2	Tipo de entrada y/o salida del disco (lectura, escritura, entre otros).

Ver inventario por Recursos compartidos

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.				
Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.				
Nombre	Nombre asignado al recurso compartido y mediante el cual se identifica en la red local.				
Tipo	Clasificación del recurso (impresora, fólder, recurso del sistema operativo, de usuario, etc). Cuando se ubica sobre el recurso compartido tipo "fólder", se despliega una rejilla en la parte inferior del panel que muestra los permisos asignados para el acceso al recurso.				
Descripción	Breve descripción del recurso compartido.				
Ruta	Dirección completa hacia la ruta original del recurso compartido.				

Ver inventario por Unidades mapeadas

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.					
Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.					
Unidad	Letra asignada localmente al recurso compartido, para identificarlo en forma única.					
Recurso	Nombre del recurso compartido. Al momento de compartir un recurso en una estación, se debe asignar un nombre que no necesariamente es el original de la carpeta. Éste es el que se muestra en la columna.					
Servidor	Nombre de la estación que está compartiendo el recurso.					

Ver inventario por Comandos inicio

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.				
Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.				
Nombre	Nombre del comando que se encuentra en el registro de Windows o en Inicio\programas\inicio				
Comando	Contiene el ejecutable y sus parámetros, según se ejecuta en cada inicio de sesión de las estaciones de trabajo de la red.				
Тіро	Categorías o tipos de los comandos: registro de Windows o menú de Inicio.				

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 14564

Ruta

Dirección completa donde se encuentra ubicado el comando.

Ver inventario por Impresoras

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.				
Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.				
Nombre	Nombre de la impresora (tal como figura en la carpeta Impresoras del menú Inicio de Windows). En el caso de una impresora de red, nombre con el cual fue compartida.				
Descripción	Breve descripción de la impresora (si se registró en la configuración de la impresora).				
Puerto	Puerto de comunicaciones al cual está conectada la impresora.				
Controlador	Nombre del controlador del periférico.				

Ver inventario por Hardware

Muestra el inventario por hardware instalado en cada estación de trabajo, tras dar clic se desplegará la información donde podrá observar mediante tres pestañas la organización del hardware.



› Listado de hardware personalizado



1. Lista

Lista				
Arrastre un encabezado de columna y soltar aquí para agrupar por esa columna				
Alias	Nombre estación de trabajo	тіро	Descripción	
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	USB	CONCENTRADOR RAÍZ USB	-
GERMAN	GERMAN	USB	CONCENTRADOR RAÍZ USB	
VIRTUALXP	VIRTUALXP	USB	CONCENTRADOR RAÍZ USB	
BG-C-AGUZMAN01	BG-C-AGUZMAN01	USB	CONCENTRADOR RAÍZ USB	
BG-D-DVARGAS01	BG-D-DVARGAS01	USB	CONCENTRADOR RAÍZ USB	
BG-S-PGUTIERR01	BG-S-PGUTIERR01	USB	CONCENTRADOR RAÍZ USB	
BG-S-PGUTIERR01	BG-S-PGUTIERR01	USB	CONCENTRADOR RAÍZ USB (5)	
SATURNO	SATURNO	USB	CONCENTRADOR RAÍZ USB (5)	
BG-C-AGUZMAN01	BG-C-AGUZMAN01	USB	CONCENTRADOR RAÍZ USB (6)	
RG-C-4GU7M4N01	RG-C-4GU7M4N01	USR	CONCENTRADOR RAÍ7 USB (7)	۳ ۲
Navegación de paginas: <	1 <u>2 3 4 5 6 7 8 9 10 ></u> Pa	gina actual 1 de 106	registros 1 al 10 de 1057.	
Cambiar página: 1	Ir Registros por página: 10	Cambiar		

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.
Nombre de la estación de Trabajo	Nombre de la estación de trabajo.
Тіро	Clase de hardware.
Descripción	Caracteristicas del hardware.
Fabricante	Empresa o nombre del constructor del dispositivo.

2. Desasociado.

тіро	Descripción	Fabricante
COMPUTER	ACPI UN PROCESSOR PC	(COMPUTADORES PADRÃO)
USB	CONTROLADORA DE HOST USB OPENHCD ESTÁNDAR	(CONTROLADORA DE HOST USB ESTÁNDAR)
HDC	CANALIDE PRINCIPAL	(CONTROLADORAS IDE ATA/ATAPI ESTÁNDARES)
HDC	CANAL IDE SECUNDARIO	(CONTROLADORAS IDE ATA/ATAPI ESTÁNDARES)
HDC	CONTROLADOR ESTÁNDAR DOBLE PCI IDE	(CONTROLADORES ESTÁNDAR DE DISCO DURO)
HDC	CONTROLADOR PRIMARIO IDE (FIFO ÚNICA)	(CONTROLADORES ESTÁNDAR DE DISCO DURO)
HDC	CONTROLADOR SECUNDARIO IDE (FIFO ÚNICA)	(CONTROLADORES ESTÁNDAR DE DISCO DURO)
FDC	CONTROLADOR PADRÃO DE DISQUETE	(CONTROLADORES PADRÃO DE DISQUETE)
HDC	CANAL IDE PRIMÁRIO	(CONTROLADORES PADRÃO IDE ATA/ATAPI)
SYSTEM	BOTÓN DE CARACTERÍSTICA FIJA ACPI	(DISPOSI4IVOS DE SISTEMA ESTÁNDAR)
4		

Тіро	Clase de hardware.
Descripción	Caracteristicas del hardware.
Fabricante	Empresa o nombre del constructor del dispositivo.

3. Personalizado.

Hardware		Arrastre un encabeza	aquí para agrupar por esa columna	
I 1394	^	<u> æ Actualizar</u>		
BATTERY		Alias	тіро	Descripción
CDROM	=	BG-C-AGUZMAN01	BATTERY	ADAPTADOR DE CA DE MICROS
COMPUTER		BO-C-AGUZMAN01	BATTERY	BATERÍA CON MÉTODO DE COI
DISKDRIVE			UNITER I	DE MICROSOFT
DISPLAY		BG-C-AGUZMAN01	1394	FABRICANTE DE LA CONTROLA CON OHCI IEEE 1394
FDC				
E FLOPPYDISK				
HDC				
HIDCLASS				
[m]	-			
Estaciones	*	4		•

- 1. Haga clic en [Hardware] para seleccionar el tipo de dispositivo que se buscará en el inventario.
- 2. Presione clic sobre [Estaciones] para seleccionar la estacion en la que se buscaran los dispostivos seleccionados anteriormente.
- 3. Haga clic en [Actualizar], como podrá observar en la parte inferior se mostrarán los resultados acordes a los criterios seleccionados por el usuario previeamente. Recuerde que que los datos que se muestran son los mismos que aparecen en la lista.

Ver inventario por Software

Muestra el inventario por software instalado en cada estación de trabajo, tras dar clic se mostrará la información donde podrá observar mediante cuatro pestañas principales la organización del Software

Lista	Actualizaciones		
Arrastre un encabez	ado de columna y soltar aquí par	a agrupar por esa columna	
Alias	Nombre estación de trabajo	Nombre	Desinstala
SATURNO	SATURNO	FILEZILLA (REMOVE ONLY)	3
JTORRES	JTORRES	NOTEPAD++	6
SATURNO	SATURNO	WINRAR ARCHIVER	3
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL EDITION 2003	6
JTORRES	JTORRES	MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL EDITION 2003	6
JTORRES	JTORRES	1STCLASS 2000 PRO. FOR DELPHI 5/C++ BUILDER 5	3
JTORRES	JTORRES	ABC FOR DELPHI 5 - WEB SETUP	3
JTORRES	JTORRES	CORE LAB ODAC 5.55 FOR DELPHI 5	(3)
JTORRES	JTORRES	CORE LAB SDAC 3.55 FOR DELPHI 5	3
JTORRES	JTORRES	BORLAND DELPHI 5	3
Navegación de pagina	IS: < 1 <u>2 3 4 5 6 7 8 9 10 ≥</u> P	agina actual 1 de 98, registros 1 al 10 de 979.	
Cambiar página: 1	Ir Registros por página: 10	Cambiar	

© Todos los derechos reservados Aranda Software

1. Resumen

Resumen por estaciones:

Se mostrará la información en la cual observará el resumen por software y el resumen por estaciones:

	March and a stand of a star			
Alias	trabajo	Sistema Operativo	тіро	Cantidad de s
BG-C-AGUZMAN01	BG-C-AGUZMAN01	WINDOWS VISTA	PROFESSIONAL	73
BG-D-DVARGAS01	BG-D-DVARGAS01	WINDOWS XP	PROFESSIONAL	119
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	WINDOWS XP	PROFESSIONAL	119
8G-S-JGOMEZ01	BG-S-JGOMEZ01	WINDOWS XP	PROFESSIONAL	71
BG-S-PGUTIERR01	BG-S-PGUTIERR01	WINDOWS XP	PROFESSIONAL	117
JERMAN	GERMAN	WINDOWS XP	PROFESSIONAL	154
ITORRES	JTORRES	WINDOWS XP	PROFESSIONAL	115
WVIRTUAL1	MVIRTUAL1	WINDOWS XP	PROFESSIONAL	16
SATURNO	SATURNO	WINDOWS XP	PROFESSIONAL	109
FRVFRR7X64	SERVERR2X64	WINDOWS SERVER 2003 R2	SERVER	26

Alias	Nombre de la estación de trabajo.
Nombre de estación de trabajo	Nombre con el que se identifica la estación.
Sistema Operativo	Sistema Operativo de la estación.
Тіро	Clase de Sistema Operativo Ejemplo: XP, Vista, Professional.
Cantidad de Software	Numero de programas instalados en la estación.
Cantidad de Hotfix	Cantidad de parches o actualizaciones instaladas.

Resumen por Software:

Resumen de software	🗖 Exporta
Nombre	Porcenta instalado
ZUNE LANGUAGE PACK (FR)	7,69
ZUNE LANGUAGE PACK (ES)	7,69
ZUNE	7,69
ZUMA DELUXE 1.0	7,69
XML PAPER SPECIFICATION SHARED COMPONENTS LANGUAGE PACK 1.0	7,69
WMHELP XMLPAD	7,69
WIRESHARK 1.2.2	7,69
WINSNAP	7,69
WINRAR ARCHIVER	7,69
WINPCAP 4.0.2	7,69
Navegación de paginas: < 1 <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>7</u> <u>8</u> <u>9</u> <u>10</u> <u>></u> Pagina actual 1 de 101, registros 1 al 10 de 1010. Cambiar oáeina: 1 ir Reeistros por páeina: 10 Cambiar	

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

Nombre	Nombre del Software.
Porcentaje Instalado	Porcentaje de software instalado sobre las estaciones de trabajo

2. Lista:

Observará el resumen del inventario por software o por actualizaciones.

Software:

Arrastre un encabezado de columna y soltar aquí para agrupar por esa columna			
Alias	Nombre estación de trabajo	Nombre	Desinstala
SATURNO	SATURNO	FILEZILLA (REMOVE ONLY)	3
JTORRES	JTORRES	NOTEPAD++	3
SATURNO	SATURNO	WINRAR ARCHIVER	3
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL EDITION 2003	3
JTORRES	JTORRES	MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL EDITION 2003	3
JTORRES	JTORRES	1STCLASS 2000 PRO. FOR DELPHI 5/C++ BUILDER 5	3
JTORRES	JTORRES	ABC FOR DELPHI 5 - WEB SETUP	3
JTORRES	JTORRES	CORE LAB ODAC 5.55 FOR DELPHI 5	3
JTORRES	JTORRES	CORE LAB SDAC 3.55 FOR DELPHI 5	3
JTORRES	JTORRES	BORLAND DELPHI 5	3
Navegación de paginas: < 1 2	<u>1345678910</u> ≥ Pagir	na actual 1 de 98, registros 1 al 10 de 979.	
Cambiar página: 1 Ir	Registros por página: 10	Cambiar	

Alias	Nombre con el que es identificada la estación de trabajo.
Estación de Trabajo	Seudónimo de la estación de trabajo.
Nombre	Nombre del software instalado.

1. Al hacer clic en el botón [Desinstalador], eliminará por completo el software de la estación de trabajo seleccionada.

Actualizaciones:

Alias	Nombre estación de trabajo	Nombre	Desinstala
5G-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	ACTUALIZACIÓN PARA WINDOWS XP (K6898461)	3
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS XP (K8950762)	3
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS XP (KB951376)	3
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS XP (KB951376-V2)	3
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS XP (KB951748)	3
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS XP (KB944338)	3
EG.D.DI AMYO1	EG.P.DI ANYO1	ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS XP	(a)
Navegación de paginas:	< 1 <u>2 3 4 5 6 7 8 9 10</u> > Pa	agina actual 1 de 91, registros 1 al 10 de 906.	
Cambiar página: 1	Ir Registros por página: 10	Cambiar	

© Todos los derechos reservados Aranda Software

3. Desasociado:

Arrastre un encabezado de columna y soltar aquí para agrupar por esa columna	
Nombre	Desinst
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS SERVER 2003 (KB890046)	1
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS SERVER 2003 (KB893756)	1
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS SERVER 2003 (KB896358)	1
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS SERVER 2003 (KB896422)	1
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS SERVER 2003 (KB896424)	1
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS SERVER 2003 (KB896428)	1
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS SERVER 2003 (KB896688)	1
ACTUALIZACIÓN PARA WINDOWS SERVER 2003 (KB898715)	1
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS SERVER 2003 (KB899587)	1
ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA WINDOWS SERVER 2003 (KB899588)	1
×	Þ
Navegación de paginas: < 1 <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>7</u> <u>8</u> <u>9</u> <u>10</u> <u></u> ≥ Pagina actual 1 de 238, registros 1 al 10 de 2380.	
Cambiar página: 1 Ir Registros por página: 10 Cambiar	

Nombre	Nombre de la Actualización.
Desinstalador	Cantidad de Des instaladores disponibles.

4. Personalizado

Lista		
Software	Arrastre un enc	abezado de columna y soltar aquí para agrupar por esa columna
1STCLASS 2000 PRO. FOR DELPHI 5/C4	🎅 <u>Actualizar</u>	
2007 MICROSOFT OFFICE SUITE SERVI	Alias	Nombre
2007 MICROSOFT® OFFICE SUITE SER'	GERMAN	2007 MICROSOFT OFFICE SUITE SERVICE PACK 1 (SP1)
☑ 7-ZIP 4.57	GERMAN	2007 MICROSOFT® OFFICE SUITE SERVICE PACK 2 (SP2)
ABBYY FINEREADER 6.0 SPRINT		
ABC FOR DELPHI 5 - WEB SETUP		
ABC VERSION 7 - WEB SETUP		
ACE MEGA CODECS PACK		
ACTIVE DELIVERY 3.00.01		
ACTUALIZACIÓN PARA WINDOWS XP (k -		
Estaciones ×	4	•

- 1. Haga clic en [Software] para seleccionar el tipo de software que se buscará en el inventario.
- 2. Presione clic sobre [Estaciones] para seleccionar la estacion en la que se buscaran los software seleccionados anteriormente.
- 3. Haga clic en [Actualizar], como podrá observar en la parte inferior se mostrarán los resultados acordes a los criterios seleccionados por el usuario previeamente.

Ver inventario de serial de software

Seleccione la opción [Software Serial] y de inmediato se listan en la rejilla todos los programas de software que se encuentran en cada estación de trabajo, con su respectivo serial.

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.
Estación de Trabajo	Nombre con el que se identifica la estación de trabajo
Descripción	Nombre de la aplicación instalada.
Fabricante	Empresa que desarrolló el programa de software.
Serial	Serial de instalación con el que licenció la aplicación.

NOTA: Para que AAM pueda inventariar los seriales de instalación, las aplicaciones deben cumplir con el estándar de Microsoft sobre almacenamiento de seriales de instalación; de lo contrario el serial no será detectado.

Ver inventario de archivos

El inventario de archivos que se visualizan en la consola de AAM está determinado por la extensión que éstos tengan según su formato. Por ejemplo, un archivo de Word será inventariado por su extensión ".doc", un archivo de música, por su extensión ".mp3", etc.

Para consultar los archivos existentes en las estaciones de trabajo inventariadas, siga los pasos explicados a continuación:

1. De las categorías de archivos que se muestran en las pestañas superiores, seleccione el que requiera para consultar los detalles de los archivos que desee.

Música	Multimedia	Gráficos	Documentos	Sistema	Otros	Archivos fuente

GráficosArchivos tipo Imagen.DocumentosArchivos de usuario como los generados en procesadores de texto, hojas electrónicas, tales como Word, Excel, Bloc de Notas, etc.MúsicaArchivos de Audio.SistemasArchivos del Sistema.Archivos FuenteComo su nombre lo indica, son archivos fuente de compiladores, específicamente para desarrolladores.	Multimedia	Archivos de video, animaciones, entre otros.
DocumentosArchivos de usuario como los generados en procesadores de texto, hojas electrónicas, tales como Word, Excel, Bloc de Notas, etc.MúsicaArchivos de Audio.SistemasArchivos del Sistema.Archivos FuenteComo su nombre lo indica, son archivos fuente de compiladores, específicamente para desarrolladores.	Gráficos	Archivos tipo Imagen.
Música Archivos de Audio. Sistemas Archivos del Sistema. Archivos Fuente Como su nombre lo indica, son archivos fuente de compiladores, específicamente para desarrolladores.	Documentos	Archivos de usuario como los generados en procesadores de texto, hojas electrónicas, tales como Word, Excel, Bloc de Notas, etc.
Sistemas Archivos del Sistema. Archivos Fuente Como su nombre lo indica, son archivos fuente de compiladores, específicamente para desarrolladores.	Música	Archivos de Audio.
Archivos Fuente Como su nombre lo indica, son archivos fuente de compiladores, específicamente para desarrolladores.	Sistemas	Archivos del Sistema.
	Archivos Fuente	Como su nombre lo indica, son archivos fuente de compiladores, específicamente para desarrolladores.
Otros Archivos adicionales que no hayan sido clasificados en las categorías anteriores.	Otros	Archivos adicionales que no hayan sido clasificados en las categorías anteriores.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

2. Seleccione si desea ver un resumen o la lista de los archivos inventariados en AAM

• Resumen

Observará las siguiente información:

Resumen			
Numero de estaciones	Numero de extensiones	Numero de archivos	Tamaño en disco
4	1	18	

Número de Estaciones	Total de estaciones que poseen Archivos.
Número de Extensiones	Cantidad total de extensiones encontradas en todos los archivos inventariados.
Número de Archivos	Total de archivos encontrados.
Tamaño En Disco	Peso total de los archivos inventariados.

Detalles				
Arrastre un encabezado de columna y soltar aquí para agrupar por esa columna				
Alias	Extensión	Numero de archivos	Tamaño en disco	
BG-P-DLAMY01	AM	3		
GERMAN	AVI	2		
MVIRTUAL1	AVI	1		
XP64	AM	12		

Alias	Nombre de la estación
Extensión	Tipo de extensiones encontradas. Ejemplo: .AVI, .DOC, .XLS, etc.
Número de Archivos	Cantidad de archivos encontrados en dicha estación.
Tamaño En Disco	Tamaño de los archivos encontrados.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

Lista

Observará la siguiente información:

Alias	Nombre estación de trabajo	Extensión	Nombre	Unidad
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	AM	CLOCK.AVI	с
SG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	AM	FINDCOMP.AVI	c
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	AM	XPWRKING.AVI	c
GERMAN	GERMAN	AM	FINDCOMP.AVI	с
GERMAN	GERMAN	AM	XPWRKING.AVI	с
WVIRTUAL1	MVIRTUAL1	AM	CLOCK.AVI	c
(P64	XP64	AM	FLICKANIMATION.AM	D
(P64	XP64	AM	FLICKANIMATION.AM	D
KP64	XP64	MA	FUCKANIMATION.AVI	D
KP64	XP64	AM	FLICKANIMATION.AM	D

Alias Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red. Estación de Nombre con el que se identifica la estación de trabajo. trabajo Unidad Donde está almacenado el archivo. Por ej. D, C, F, E, etc. Extensión Extensión del archivo inventariado. Por ej. .doc, .jpg, .mp3. Nombre Nombre del archivo inventariado. Tamaño Tamaño (en Kb) del archivo. Fecha Fecha de creación del archivo. Ruta Dirección donde se encuentra el archivo.

Ver Información de la configuración.

Le permitirá observar la configuración predeterminada de su estación.

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 14573

Alias	Nombre estación de trabajo	Marca estación de trabajo	Modelo
BG-P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	N/A	N/A
GERMAN	GERMAN	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD	M5-7211 1.00
VIRTUALXP	VIRTUALXP	VMWARE, INC.	VMWARE VIRTUAL PLATFORM NONE
BG-C-AGUZMAN01	BG-C-AGUZMAN01	DELL INC.	VOSTRO 1320 NULL
BG-D-DVARGAS01	BG-D-DVARGAS01	N/A	N/A
BG-S-JGOMEZ01	BG-S-JGOMEZ01	N/A	775I65GV 1.00
BG-S-PGUTIERR01	BG-S-PGUTIERR01	HP PAVILION 061	DY177A-ABM T525M 0Q51211RE101KELUT10
ITODDES	ITOOPES	N7.8	N/A

Alias	Nombre de la estación
Nombre de Estación de Trabajo	Identificación de la estación de trabajo en Windows. En las redes Windows adquiere relevancia, ya que en la misma red no pueden existir dos estaciones con el mismo nombre.
Marca Estación de Trabajo	Nombre del fabricante de la estación
Modelo	Tipo de estación.
Serial	Número que identifica y hace única a la estación.
Número de Activo	Puntos de conexión construidos en la tarjeta madre, tales como teclado, ratón, IDE, USB, etc.
Тіро	Clase de estación (Laptop, Desktop, etc.).
Frecuencia	Frecuencia en Megahertz del bus de datos.
Cache L1	Tamaño de la memoria Cache L1.
Cache L2	Tamaño de la memoria Cache L2.
Conectores Tarjeta	Puntos de conexión construidos en la tarjeta madre, tales como teclado, ratón, IDE, USB, etc.

Ver información de Video

En el campo [Video] se muestra la información almacenada del adaptador de video de cada estación en la red:

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.
Estación de trabajo	Nombre con el que se identifica la estación de trabajo.
Adaptador	Nombre del adaptador de video instalado en la estación.
Chipset	Set de chips propio de la tarjeta de video.
DAC	Almacena el Digital Analog Converter incorporado en la tarjeta de video.
Fecha de la Bios del video	Fecha de la BIOS del video.
Desc de la Bios del video	Descripción de la BIOS del video.

Ver información de servicios

En el campo [Servicios] se muestra la información de cada uno de éstos en el momento en que se recolectó el inventario:

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.
Estación de trabajo	Nombre con el que se identifica la estación de trabajo.
Nombre	Nombre del servicio.
Descripción	Breve descripción de la funcionalidad o propósito de dicho servicio.
Comando	Ruta donde se encuentra el ejecutable que hace que el servicio sea iniciado.
Tipo inicio	Indica la clase de inicio del servicio una vez sea cargado el sistema operativo (manual, automático, deshabilitado).
Estado	Identifica si el servicio se encontraba en estado corriendo, detenido o pausado en el momento de tomar el inventario.

NOTA: Para iniciar o detener un servicio, ubíquese sobre éste y haga clic derecho. Luego seleccione la opción que requiera Iniciar / Detener.

Ver información de monitores

En la pestaña [Monitores] se muestra la información de cada uno de éstos en el momento en que se recolectó el inventario:

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.
Estación de trabajo	Nombre con el que se identifica la estación de trabajo.
Fabricante	Empresa fabricante del Monitor.
Nombre	Modelo del monitor.
Serial	Número serial del monitor.
Fecha	Fecha aproximada de fabricación del monitor (depende de lo que reporte la estructura EDID)
Revisión	Versión de la estructura EDID del monitor - EDID = Extended display identification data.

Ver inventario de direcciones IP

Para ver los detalles de las direcciones IPs correspondientes a cada estación, es necesario ubicarse sobre el campo [IP].

Aquí se presenta la relación entre cada estación y su dirección IP, dirección MAC, máscara y otros datos de configuración de red. La información mostrada en la rejilla corresponde a la siguiente:

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.
Estación de Trabajo	Nombre con el que se identifica la estación de trabajo.
Dirección IP	Número de identificación de la IP.
Dirección MAC	Número de identificación MAC asociada a la tarjeta de red de la estación.
Mascara de Subred	Máscara de subred asignada a la dirección IP de la estación.
Tipo de Adaptador	Clasificación del adaptador de red (ethernet, token ring, etc).
Tipo IP	Si es dinámica o estática.
Descripción Adaptador	Breve descripción del adaptador de red.
Gateway por Defecto	Gateway de salida predeterminado mediante el cual se conecta la estación.
DNS Primario	Dirección IP del servidor DNS primario.
DNS Secundario	Dirección IP del servidor DNS Secundario.
DHCP habilitdo	Indica si la IP de la estación fue establecida mediante un servidor DHCP.
Servidor DHCP	Dirección IP del servidor DHCP.
Concesión obtenida	Fecha en la cual fue asignada la dirección IP obtenida por el servidor DCHP.
La Concesión caduca	Fecha en la cual se vence la dirección IP asignada por el servidor DCHP.
WINS Habilitado	Indica si el servicio WINS está habilitado.
Servidor WINS Primario	Dirección IP del servidor WINS primario.
Servidor WINS Secundario	Dirección IP del servidor WINS secundario.

Ver información de teclados

En el campo [Teclados] se muestra la información de cada uno de éstos en el momento en que se recolectó el inventario:

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.	
Estación de Trabajo	Nombre con el que se identifica la estación de trabajo.	
Tipo	Tipo de teclado. Puede tomar uno de los siguientes valores: IBM PC/XT or compatible (83-key) Olivetti "ICO" (102-key) IBM PC/AT (84-key) or similar IBM enhanced (101- or 102-key) Nokia 1050 and similar Nokia 9140 and similar Japanese	
Idioma	ldioma en el cual está configurado el uso del teclado.	
País	País para el cual está configurado el teclado.	
Distribución de teclado	Distribución del teclado para el cual está configurado.	1

NOTA: La combinación de Lenguaje, País y Distribución hace referencia a la configuración por defecto del idioma para los dispositivos de entrada. Por lo tanto, la información del teclado es sólo de su configuración. Por ejemplo: Español (Colombia) - Latinoamérica.

Ver Alarmas

Las alarmas son avisos de advertencias generados por el Módulo CRUNCHER. Se generan cada vez que hay una diferencia entre la información almacenada en la base de datos y la última recibida en los inventarios de una estación en especial. La información listada en la rejilla es la siguiente:

Alias	Nombre con el que es identificada la estación dentro de la red.
Estado	Si la alarma fue enviada o no.
Usuario	Identifica el usuario que abrió la sesión durante la cual se generó la alarma.
Categoría	Hace referencia al tipo de categoría al que pertenece la alarma. Por ejemplo, software, hardware, IP, etc.
Fecha	Registra la fecha y la hora del momento en el que el cambio fue detectado.
Descripción	Componente de hardware por el cual se generó la alarma.
Detalles	Nombre del ejecutable y la ruta donde se instaló el producto.
Comentarios	Podrá agregar información adicional referente a las alarmas.

1. Crear o editar comentarios para las alarmas

En la última columna de la rejilla inferior se muestran los comentarios creados para cada una de las alarmas. Si desea crear o editar dichos comentarios:

- Ubíquese sobre la alarma
- Presione clic derecho sobre esta y seleccione [Detalles].
- En el cuadro [Comentario] ingrese la información que requiera adicionar.
- Cuando finalice, presione [Cambiar Comentario].

esumen de alarmas	
Alias	Nombre del Usuario
VIRTUALXP	
Categoría	Fecha
SOFTWARE	16/06/2010 05:38:31
Descripción	
NEW: ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL REP WINDOWS XP SP3 (KB979402)	RODUCTOR DE WINDOWS MEDIA 9 PARA
Detalles	
	×
Comentarios Aquí puede editar los comentarios sobre la	a alarma.
	×
Cambiar comentario Volver	

2. Marcas

Marque o desmarque las alarmas como importantes o leídas así:

- Ubíquese sobre la alarma que desea marcar/ desmarcar.
- Presione clic derecho.
- En el menú emergente seleccione Marcas -> Marcar alarma / Desmarcar alarma /, al marcar una alarma esta cambiará a color rojo de lo contrario aparecerá en negro, las alarmas no leídas están en negrilla y las leídas en normal
- Marque las alarmas seleccionadas, según requiera.

Lista					
Arrastre un encabezado	o de columna y soltar aquí pa	ara agrupar por esa columna			
Estado	Alias	Nombre del Usuario	Categoría	Fecha	Descripción
Hace dos semanas	VIRTUALXP		SOFTWARE	16/06/2010 05:38:31 p.m.	(KB980232)
Hace dos semanas	VIRTUALXP		SOFTWARE	16/06/2010 05:38:31 p.m.	NEW: ACTUALIZACIÓN DE SE WINDOWS MEDIA 9 PARA WI

3. Borrar alarma

- Ubíquese sobre la alarma que desea eliminar.
- Presione clic derecho.
- En el menú contextual seleccione [Borrar alarma].
- Elija según corresponda [Alarma seleccionada] u [Opción]
- En caso de haber escogido [Opción], seleccione las propiedades por las que las alarmas están clasificadas:
 - ✓ Todas: La totalidad de las alarmas generadas.
 - ✓ Estación de trabajo: Las alarmas de la estación de trabajo que seleccione.
 - ✓ Tipo: Las alarmas de la categoría que seleccione (IP, Hardware, etc.).
 - ✓ Fecha: Las alarmas que fueron generadas dentro de las fechas que seleccione.
- Presione [Aceptar]
- Confirme si desea borrar las alarmas seleccionadas.

4. Enviar alarma por correo electrónico

- Ubíquese sobre la alarma que desea enviar.
- Presione clic derecho.
- En el menú contextual seleccione [Enviar..
- Elija [Enviar mensaje por correo-e.]

• En la ventana que aparece, ingrese los siguientes datos para realizar el envío de la alarma de manera manual.

Enviar alarma por e-mail	
🖂 Enviar 🔞 Salir	
Para	
Asunto	
Mensaje	
DELETE ADAMON CONTINUED DELEVIENCE DE ACOLICONACIEN	
DELETE: ARANDA SOFTWARE DELIVERY 7.2.9 (SQL/ORACLE)	
DELETE: ARANDA SOFTWARE DELIVERY 7.2.9 (SQL/ORACLE)	A.

Para	Ingrese el correo electrónico del destinatario.
Asunto	Ingrese el motivo o titulo del mensaje
Mensaje	Descripción de la alarma (Fecha en que fue generada, estado anterior del sistema y estado actual).

1. Envíe el mensaje presionando el botón Enviar correo-e.

Ver datos adicionales

En esta página se muestran aquellos datos adicionales que fueron configurados en el diseño de la encuesta y posteriormente diligenciados por los usuarios. La información que se presenta y la cantidad de columnas, dependen de las etiquetas que se hayan configurado para los 64 campos que aparecen en la pestaña datos adicionales en el diseño de la encuesta.

Administrar y Tomar Control Remoto

Tomar control remoto a estación inventariada

- 1. Para tomar control remoto desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas, de la parte superior, elija Control Remoto -> Control Remoto.
- También puede ingresar desde la función [Sistema] del Árbol de Secciones, seleccione el registro de la estación a la cual desee tomar control remoto. Haga clic en el menú desplegable [Administración] que aparece en la parte superior de la ventana, seleccione Control remoto -> Control remoto.

Remote Control - AAM		6	*
»Control remoto			
Control Remoto con Ip			
Escoga el tipo de conexión Host	GERMAN		
Aceptar Cerrar			

De inmediato aparece una ventana donde puede escoger las opciones más adecuadas de su entorno tecnológico, necesarias para el control remoto

- 1. Seleccione el tipo de conexión que requiera o se le facilite:
 - IP: El control remoto se toma a través de la dirección IP.
 - Host: El control remoto se toma a través del nombre de la estación de trabajo.
- 2. Presione [Aceptar].
- 3. Una vez establecida la conexión, usted visualiza la pantalla de la estación desde su monitor, ubicándose en la pestaña [Remote Control].

* Aranda RemViewer: SQAW2003R2ENT	
File Tools Help	
My Computer procexp.exe	
Hecycle Bin	
Internet Evolover	
Adobe Reader	
9	
و	
49	
Security Configurati	
AGENTE AVS 8.0	
ArandaSerials	
Cli Temp	
	🛛 🛏 👗 11:43 a.m.

Aranda ASSET MANAGEMENT permite tomar control remoto a más de una estación de trabajo simultáneamente. Para ello, realice el mismo procedimiento explicado anteriormente, desde la pestaña [Inventario].

Bloquear teclado y Mouse

- 1. Haga clic sobre el menú desplegable [Opciones].
- 2. Seleccione Bloquear / Desbloquear teclado y Mouse
- 3. De inmediato el teclado y Mouse de la estación a la cual usted está tomando control, quedarán inhabilitados mientras dure la sesión de control remoto.
- 4. Para rehabilitar estas funcionalidades, vuelva a realizar el mismo procedimiento explicado en los pasos 1 y 2.

NOTA: Esta función no está disponible para los sistemas operativos 9X, Windows 95, Windows 98, Windows Me

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 14581

Ejecutar la interfaz de seguridad de Windows (Ctrl +Alt +Supr)

Para ejecutar esta acción a una estación de trabajo que tenga como sistema operativo Windows Vista, es necesario crear primero las siguientes políticas en la estación remota, para que la funcionalidad se lleve a cabo correctamente:

Habilitar el simulador de secuencia de atención segura (SAS)

- 1. Diríjase a Inicio -> Ejecutar y escriba el siguiente comando: gpedit.msc
- 2. De inmediato se despliega la ventana de configuración de directiva de grupo de Windows. Ingrese a la carpeta Plantillas administrativas -> Componentes de Windows -> Opciones de inicio de sesión de Windows.
- 3. Haga doble clic en la política [Habilitar] o [Deshabilitar] software de secuencia de atención segura.
- 4. Ubíquese sobre la pestaña [Configuración] en la ventana que se despliega.
- 5. Active la casilla [Habilitado] y en el menú desplegable, seleccione la opción [Servicios y aplicaciones de accesibilidad].
- 6. Presione [OK] para guardar los cambios realizados.
- 7. Reinicie la estación remota.

Habilitar el Control de Cuentas de Usuario (UAC)

- 1. Este control se encuentra habilitado por defecto. Sin embargo, si la estación ha sido configurada, realice los siguientes pasos:
- 2. Diríjase a Inicio -> Panel de control (Vista por categorías) -> Cuentas de Usuario -> Cuentas de Usuario.
- 3. En la ventana que parece, ubíquese en la pestaña [Opciones avanzadas].
- 4. Desactive la casilla Requerir a los usuarios que presionen [Ctrl+Alt+Supr.]
- 5. Presione [Aceptar].
- 6. Reinicie la estación remota.

Después de aplicadas estas políticas, puede realizar correctamente la funcionalidad de Ctrl+Alt+Supr a una estación de trabajo cuyo sistema operativo sea Windows Vista.

- 1. Haga clic sobre el menú desplegable Opciones.
- 2. Seleccione Enviar [Ctrl +Alt +Supr]
- 3. De inmediato, se activa la ventana de seguridad de Windows.

Ejecutar el menú Inicio de Windows

- 1. Haga clic sobre el menú desplegable Opciones.
- 2. Seleccione Enviar [Ctrl+Esc]
- 3. Ejecute el menú inicio de Windows de la estación asistida.
- 4. Para cerrar el menú Inicio, repita nuevamente los pasos 1 y 2.

Tomar control remoto a una estación no inventariada

Para tomar control remoto desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Control Remoto -> Control Remoto a estación no inventariada.

Remote Control - AAM	\$ ×
» Control remoto	*
Control Remoto con Ip	
Digite la dirección IP 192.168.0.201	
Aceptar Cerrar	
	-

De inmediato aparece una ventana donde puede escoger las opciones más adecuadas de su entorno tecnológico, necesarias para el control remoto:

- 1. Ingrese la dirección IP de la estación a la que desea tomar control remoto.
- 2. Presione [Aceptar].

Una vez establecida la conexión, las funcionalidades habilitadas son las mismas para el control remoto a una estación remota inventariada, explicadas anteriormente.

Administrar remotamente una estación

Actualizar el inventario de una estación

Para actualizar inventario a la fecha, realice los siguientes pasos:

 Seleccione la estación cuya fecha de inventario desea actualizar; haga clic sobre la opción Administración -> Administración Remota -> Obtener Inventario, del menú de Administración. Dependiendo de lo que necesite, haga clic en alguna de las tres opciones que aparecen:

Sin Barrido de Archivos	Toma la información de cambios de hardware.
Con Barrido de Archivos	Toma la información de las extensiones seleccionadas previamente a auditar. Por ejemplo, MP3, JPEG, exe, avi, entre otros.
Inventario Inicial	Toma la información de los dos anteriores ítems (hardware y extensiones).

Por ejemplo, en este caso se seleccionó la estación "BG-DP-DLAMY01" y se solicitó un "Inventario Con barrido de Archivos":

Administración rem	nota		÷ :
🛞 Enviar 🔯 Ce	errar		
Seleccione el tipo	de conexión que deseea u	ısar para enviar los paqı	uetes
Nombre	0 D	irección	
los favos colossio	na las cradancialas con la	s cualos al aconto local	nuede acced
i recurso.	me las credenciales con la	is cuales el agence local	puece acceu
System account	-		
Alias	Nombre estación de	Dirección IP	Result.
lias	Nombre estación de trabajo	Dirección IP	Result.
Alias XG-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAMY01	Dirección IP 192.168.42.1	Result.
vlias IG-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAMY01	Dirección IP 192.168.42.1	Result.
Llias G-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAMY01	Dirección IP 192.168.42.1	Result.
l ias IG-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAMY01	Dirección IP 192.168.42.1	Result.
lias IG-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAMY01	Dirección IP 192.168.42.1	Result.
Llias G-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAMY01	Dirección IP 192,168,42,1	Result.
Llias IG-P-DLAWY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAMY01	Dirección IP 192,168,42,1	Result.
alias 3G-P-DLAWY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAMY01	Dirección IP	Result.

- Seleccione el tipo de conexión Nombre/IP por el que desea enviar la encuesta. Si es por dirección IP y la estación cuenta con IPs dinámicas, seleccione la que desee registrar por defecto.
- 3. Presione [Enviar].
- Para verificar si el envío fue exitoso o no, podrá observar que se mostrará una "[™]" si no se realizó el envío o un "[™]" si el envió fue exitoso.

Administración	remota		\$ ،
🏐 Enviar 区 Cer	rar		
leccione el tipo	de conexión que deseea usa	ir para enviar los pa	quetes
Nombre	O Dire	cción	
r favor seleccior ecurso,	ne las credenciales con las (cuales el agente loc	al puede acceder
stemaccount	Nombre estación de		
85	trabajo	Dirección IP	Result
P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	192.168.42.1	$\langle \cdot \rangle$
			-
			L
•			

- 5. Presione [Cerrar].
- 6. Si el proceso falló, revise el estado del Agente o de la IP, según corresponda y vuelva a intentar el envío.
- 7. Los servicios de Aranda ASSET MANAGEMENT recolectan la información dependiendo del inventario solicitado.

🛃 Windows Server 2003 Enterprise Edition - VMware Workstation	
File Edit View VM Team Windows Help	
Windows Server 2003 Enterpr	×
My Documents same 7.1.1	
Hy Computer Anna J. 1.0	
My Network ann. 7.1.2	
Places	
Prterret Lipterer	incomortal films for Software3. 10.07 Mar 36 2007 10.2712 2002-2007 Anarda SOFTWARE
Security Certificante	

NOTA: Así se muestra el proceso en la estación a la cual se le está tomando inventario. En este caso, la pantalla de la estación "ALFA" muestra la notificación de recolección de inventario

8. Si en la configuración del agente se estableció como "invisible" la recolección del inventario, la ventana de notificación, no será visualizada. En ese caso, revise que en el Administrador de tareas de Windows, en la pestaña [Procesos] se encuentre en proceso el "Collecto.exe".

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 14585

9. Finalmente, verifique en la consola de administración de Aranda ASSET MANAGEMENT si la fecha de inventario se actualizó, pulsando el botón [Refrescar] de su navegador para actualizar la información de la consola. De ser así, el color de la columna [Fecha Inventario] en la estación seleccionada, debe estar en verde Y con la fecha correspondiente a la fecha de solicitud del inventario.

Enviar encuesta a una estación

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas de la parte superior. En el menú de administración, elija Administración Remota -> Obtener encuesta.
- 2. Repita los pasos Nº 2. al 6 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> una estación.

Sincronizar la estación con el reloj del sistema operativo

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de Administración, elija Administración Remota -> Sincronizar reloj del sistema.
- 2. Repita los pasos N° 2. al 6 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u>

Ejecutar un comando local en la estación remota

1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de Administración, elija Administración Remota -> Ejecutar comando.

Administración remo	ta		8 ×
🔋 🛞 Enviar 🔯 Cerr	ar		<u>^</u>
Seleccione el tipo d	de conexión que deseea	usar para enviar los paqu	ietes
Nombre	• c	Dirección	
Digite el comando a explorer.exe Por favor seleccion al recurso. System account	a ejecutar. e las credenciales con la	as cuales el agente local	puede acced
Alias	Nombre estación de trabajo	e Dirección IP	Result.
VIRTUALXP	VIRTUALXP	192.168.0.199	2
			-

- 2. Seleccione el tipo de conexión que desea implementar para ejecutar el comando en la estación seleccionada.
- 3. Digita el comando a ejecutar. Ejemplo: CMD, explorer.exe, mspaint, etc.

© Todos los derechos reservados Aranda S	chos r	reservados	Aranda	Software	

- 4. Seleccione el tipo de credenciales que AAM utilizará para acceder a la estación seleccionada.
- Presione [Enviar]. Para verificar si el envío fue exitoso o no, podrá observar que se mostrará una "^K" si no se realizó el envío o un "^K" si él envió fue exitoso.

Subir el módulo RemVision

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de Administración, elija Administración Remota -> Subir RemVision.
- 2. Repita los pasos Nº 2. al 6 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u>

Enviar mensaje de texto

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración Remota -> Enviar mensaje de texto.
- 2. En la ventana que aparece, ingrese el mensaje (corto y breve)

Administración re	mota		÷ 1
🎯 Enviar 🔞 C	errar		
Seleccione el tip	o de conexión que deseea u	isar para enviar los paqu	ietes
Nombre	0 D	irección	
Digite el mensaje Por favor selecci al recurso, System account	e a enviar. one las credenciales con la	s cuales el agente local	puede acced
Alias	Nombre estación de trabajo	Dirección IP	Result.
A lias GERMAN	Nombre estación de trabajo GERMAN	Dirección IP 192.168.0.70	Result.
A lias GERMAN	Nombre estación de trabajo GERMAN	Dirección IP 192.168.0.70	Result.

3. Repita los pasos Nº 2. a 6explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de una</u> estación

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 14587

Borrar archivos por extensión de una estación remota

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración Remota -> Borrar archivos por extensión.
- 2. En la ventana que aparece, ingrese la(s) extensión(es) que desea eliminar de la estación remota. Recuerde que se borrarán todos los archivos que contengan esta extensión. Si va a registrar más de una extensión, sepárelas por una coma así: *mp3,*avi,*wma

Administración re	emota		\$:
🛞 Enviar 🔞	Cerrar		
Seleccione el tip	o de conexión que deseea us	ar para enviar los paq	juetes
Nombre	O Din	acción	
Ejemplo: (*.mp3	<pre>s, gener*.*c, *.tmp).</pre>	cuales el agente loca	I puede acced
System account	-		
System account	v Nombre estación de trabajo	Dirección IP	Result.
Alias GERMAN	Nombre estación de trabajo GERMAN	Dirección IP 192.168.0.70	Result.
System account Alias GERMAN	v Nombre estación de trabajo GERMAN	Dirección IP 192.168.0.70	Result.

3. Repita los pasos Nº 2. a 6 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u>.

NOTA: Aranda ASSET MANAGEMENT hará una búsqueda del archivo(s) y lo(s) borrará, siempre y cuando no esté(n) en uso y el usuario autenticado en la estación remota tenga los permisos necesarios para acceder a dicho(s) archivo(s).

Borrar y traer archivos de una estación remota

Para borrar un archivo, siga los pasos explicados a continuación:

- 1. Ubíquese sobre la función [Archivos] del árbol de secciones de la izquierda. Seleccione el archivo que desea eliminar y ubíquese sobre un archivo.
- 2. Diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú contextual, elija Administración Remota -> Archivo -> Borrar archivo.
- 3. Repita los pasos Nº 2. a 6. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> una estación

Para traer un archivo, siga los pasos explicados a continuación:

- 1. Diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Archivo -> Traer Archivo.
- Repita los pasos N° 2. a 7. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u>

Iniciar y detener los servicios de una estación remota

- 1. Ubíquese sobre la función [Servicios] del árbol de secciones de la izquierda.
- 2. Seleccione la estación y el respectivo el servicio que desea iniciar o detener.
- 3. Diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú contextual, elija Administración Remota -> Servicios -> Detener servicios / Iniciar servicios.
- 4. Repita los pasos N° 2. a 6. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> una estación.

Remover impresora de una estación remota

- 1. Ubíquese sobre la pestaña [Impresoras] del árbol de secciones de la izquierda.
- 2. Seleccione la estación y respectiva impresora que desea eliminar.
- **3.** Diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración Remota -> Remover impresora.
- 4. Repita los pasos N° 2. a 6. explicados anteriormente en la opción Actualizar el inventario de una estación.

Remover recurso compartido de una estación remota

- 1. Ubíquese sobre la función [Recursos compartidos] del árbol de secciones de la izquierda.
- 2. Seleccione la estación y el respectivo recurso que desea eliminar.
- **3.** Diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración Remota -> Remover recurso compartido.
- 4. Repita los pasos N° 2. a 6. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> una estación.

Encender una estación de trabajo remota

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración remota -> Wake on LAN.
- 2. Repita los pasos N° 2. a 6 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u>.

NOTA: Tenga en cuenta que esta funcionalidad sólo está activa cuando se acciona desde una estación dentro de la LAN, siempre y cuando ambas soporten y tengan configurada la tecnología Wake on LAN.

Cerrar cesión en Windows

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración remota -> Cerrar Sesión.
- 2. Repita los pasos N° 2. a 6. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> una estación

Reiniciar estación de trabajo

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración remota -> Reiniciar estación de trabajo.
- 2. Repita los pasos N° 2. a 6 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u>

Apagar estación de trabajo

1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración remota -> Apagar estación de trabajo.

2. Repita los pasos Nº 2. a 6. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u> referente al módulo

Obtener lista de procesos

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración remota -> Obtener lista de procesos.
- 2. De inmediato aparece una ventana del panel central de la consola:

Obtener lista de proce	sos		8 x
GERMAN 192.168.0.	70		-
👔 🝓 Terminar proceso 🧯	🐉 Actualizar 🔯 Cerrar		
Arrastre un encabezado	de columna y soltar aquí para agrupar por esa columna		
Id	Nombre	Ruta	
732	smss.exe	\SystemRoot\System32\smss.exe	
788	csrss.exe	\??\C:\WINDOW5\system32\csrss.exe	
812	winlogon.exe	\??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe	
856	services.exe	C:\WINDOWS\system32\services.exe	
868	lsass.exe	C:\WINDOW5\system32\lsass.exe	=
1040	svchost.exe	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe	
1088	svchost.exe	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe	
1544	svchost.exe	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe	
1596	svchost.exe	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe	
1652	svchost.exe	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe	
Navegación de paginas: <	1 2 3 4 5 6 > Pagina actual 1 de 6, registros 1 al 10 de 59.		Ŧ
•			•

ID	Número identificador del proceso.
Nombre	Nombre del proceso.
Ruta	Donde se encuentra almacenado el proceso.

- 3. Si desea detener un proceso, seleccione el registro respectivo y presione sobre el botón [Terminar proceso]. Presione [Refrescar] para actualizar la información.
- 4. Para salir, presione [Cerrar].

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 14591

Obtener lista de conexiones

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración remota -> Obtener lista de conexiones.
- 2. De inmediato se cargará el listado de las conexiones que en ese momento está ejecutando la estación.

Obtener lista de conexio	nes				8.	ĸ
GERMAN 192.168.0.7	D					*
🖟 🥐 Actualizar 🔞 Cerrar						
Arrastre un encabezado d	e columna y soltar aquí para a	agrupar por esa columna				
тіро	Host local	Ip local	Puerto local	Nombre del puerto local	Host remoto	
тср	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	25	smtp	ger man.INTERS	
тср	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	80	http	ger man.INTERS	
TCP	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	135	epmap	ger man.INTERS	
тср	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	443	https	german.INTERS	Ξ
TCP	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	445	microsoft-ds	german.INTERSI	
тср	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	912		ger man.INTERS	
тср	ger man.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	1053		german.INTERSI	
тср	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	1110		ger man.INTERS	
тср	ger man.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	1433	ms-sql-s	german.INTERS	
тср	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	2030		german.INTERSi	
			_			
•		m			•	

Тіро	Tipo de conexión (TCP/ UDP, entre otras.)		
Host Local	Nombre y dominio de la estación que establece la conexión (dependiendo del sistema operativo: las estaciones con Windows 9X no reportan el dominio, sólo el nombre).		
IP Local	Dirección IP de la estación.		
Puerto Local	Número de puerto por el cual está conectada la estación.		
Nombre del Puerto Local	Nombre de puerto por el cual está conectada la estación.		
Host Remoto	Nombre y dominio del servidor o estación al cual está conectada la estación (dependiendo del sistema operativo: las estaciones con Windows 9X no reportan el dominio, sólo el nombre).		
IP Remota	Dirección IP donde se conectó la estación.		
Puerto Remoto	Número de puerto por el cual está conectada la estación remota.		
Nombre del Puerto Remoto	Nombre de puerto por el cual está conectada la estación remota.		
Estado	Estado de la conexión. Puede tomar uno de los siguientes valores: Closed, listen, synSent, synReceived, established, finWait1, finWait2, closeWait, lastAck, closing, timeWait, deleteTCB.		

NOTA: Tenga en cuenta que esta información es sólo de uso informativo. En esta funcionalidad no se ejecuta ninguna acción.

3. Para salir, presione [Cerrar].

Administrar servicios de la estación remota

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración remota -> Obtener lista de servicios.
- 2. De inmediato se mostraran el listado de los servicios disponibles en la estación.

Obtener lista de servicio	rs.				\$ x
GERMAN 192.168.0.70					<u>^</u>
🔞 🕼 Iniciar servicio 🔞 Detener servicio 🍿 Pausar servicio 🍿 Continuar servicio. 🥲 Actualizar 🔞 Cerrar					
Arrastre un encabezado d	e columna y soltar aquí para as	grupar por esa columna			
Nombre de servicio	Nombre para mostrar	Estado	Nombre de cuenta	Tipo de inicio	Ruta
ACommsvr	Aranda COMMUNICATOR	Iniciado	LocalSystem	Automático	C:\WINDOWS\AR 40E2D6D7-ACon
ALG	Servicio de puerta de enlace de capa de aplicación	Iniciado	NT AUTHORITY\LocalService	Manual	C:\WINDOWS\Sy:
AppMgmt	Administración de aplicaciones	Detenido	LocalSystem	Manual	C:\WINDOWS\sy:
Aranda Agent	Aranda AGENT	Iniciado	LocalSystem	Automático	C:\WINDOWS\AR
Aranda File Server Synchronization Service	Aranda File Server Synchronization Service	Iniciado	LocalSystem	Automático	C:\Archivos de SERVER\AFSSync
Aranda RemoteVision	Aranda REMOTEVISION	Iniciado	LocalSystem	Automático	C:\WINDOWS\AR
ArandaConServer	Aranda ConServer	Detenido	LocalSystem	Manual	C:\Archivos de MANAGEMENT\C ACommsvrNT9>
ArandaCruncher	Aranda Cruncher	Detenido	LocalSvstem	Manual	C:\Archivos de MANAGEMENT\C
Navezación de pazinas: < 1	2345678910> Pag	ina actual 1 de 13. rezistro III	s 1 al 10 de 123.		•

Nombre para mostrar	Nombre que se muestra para el usuario.
Nombre del servicio	Nombre del servicio registrado en el sistema.
Estado	Muestra si el servicio está iniciado, detenido o pausado.
Nombre de cuenta	Indica el nombre de la cuenta de inicio de sesion con la cual se ejecuta el servicio por lo general es LocalSystem
Tipo de inicio	Configuración determinada para el modo de inicio del servicio (automático, manual, deshabilitado).
Ruta	Ruta de acceso al ejecutable para el servicio.
- 3. Si desea iniciar un servicio, seleccione el registro y presione [Iniciar Servicio]. Para actualizar la información, presione [Refrescar].
- 4. Si desea detener un servicio, seleccione el registro y presione [Detener Servicio]. Para actualizar la información, presione [Refrescar].
- 5. Si desea pausar un servicio, seleccione el registro y presione [Pausar Servicio]. Para actualizar la información, presione [Refrescar].
- 6. Para salir, presione [Cerrar].

Obtener lista de sesiones iniciadas en estaciones de trabajo.

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración remota -> Obtener lista de sesiones.
- 2. De inmediato se cargará el listado de las sesiones iniciadas en la estación.

Obtener lista de se	esiones			
GERMAN 192.168.0.70				
📄 💼 Cerrar sesión 🕯	🤁 Actualizar 🔞 Cerrar			
Arrastre un encabe:	zado de columna y soltar aqu	í para agrupar por esa colur	nna	
Identificador	Nombre	Dominio	Nombre de sesión	Nombre del Cliente
0	ghernandez	INTERSEQ	Console	
•			III	

- 3. Si desea finalizar una sesión determinada, seleccione el registro y presione [Cerrar sesión].
- 4. Para salir, presione [Cerrar].

NOTA: El número de sesión siempre va a ser igual a uno, a menos que el sistema operativo sea Terminal Server; en este caso existirá una entrada por cada sesión iniciada en el Server.

www.arandasoft.com

Editar el registro de Windows de la estación remota

1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración remota -> Obtener registro de Windows.



- El explorador que se muestra Es similar al Módulo "Regedit" (Editor de registro) de Windows y las funcionalidades son las mismas, a excepción de las siguientes tres acciones: Buscar, Exportar y Cambiar permisos.
- 3. Para salir, presione [Cerrar].

Obtener lista de archivos de la estación remota

1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú de administración, elija Administración remota -> Obtener lista de archivos.

E-P MIPC		Nombre	Tamaño	Fecha
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6	Agent	0	2010/02/18 10:12 a2.p2.
	6	app	0	2009\07\06 15:37 a7.p7.
• • • • •	6	Archivos de programa	0	2009\11\11 14:26 a11.p11.
G:		boot.ini	211	2010/01/07 08:52 a1.p1.
		Bootfont.bin	4.952	2001\08\24 11:00 a8.p8.
	6	cb09d3771b5631a0cac89ea6	0	2009\05\15 10:06 a5.p5.
	6	data	0	2009\09\24 10:46 a9.p9.
	6	Documents and Settings	0	2010/01/18 09:04 a1.p1.
		GridProfile.ini	8.707	2010/02/09 14:30 a2.p2.
	6	1386	0	2008\09\02.04:18 a9.p9.
	<i>i</i>	IDE	0	2008\09\02 04:30 a9.p9.
	6	inetpub	0	2008\09\05 15:49 a9.p9.
		10.5Y5	0	2008\09\02 02:41 a9.p9.
	6	KAV	0	2008\09\02 19:36 a9.p9.
	<i>i</i>	logs	0	2009\05\14 15:31 a5.p5.
	Fi	MSD05.5Y5	0	2008\09\02 02:41 a9.p9.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

- 2. Tenga en cuenta que sólo puede ver la lista de los archivos existentes, pero éstos no serán abiertos, editados, renombrados, borrados ni copiados. Sólo es permitida la visualización de la estructura de archivos para consultar.
- 3. Para salir, presione [Cerrar].

Eliminar estaciones de la base de datos AAM

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú contextual, elija [Eliminar estación de trabajo].
- Confirme la eliminación de la(s) estación(es) y toda la información asociada a ésta(s) de la base de datos AAM en la ventana de notificación, presionando [Yes]. Si desea cancelar la eliminación, presione [No].

Consultar Perfil de una estación de trabajo

Seleccione una estación de trabajo y diríjase al menú [Administración] y seleccione la opción [Perfil de estación]:

ation Profile - AAM			8 ×
etalle estación			•
Descripción de la estación			
		A 7	
Estación			
Estación de trabajo			
GERMAN			
Detalle Inventario			=
Estado Físico	Nivel	Fecha Carga Inicial	
		✓ 16/02/2010 04:44:06	
Fecha inventario			
16/02/2010 04:43:00			
Detalle Usario			
Nombre	Teléfono Uno	Teléfono Dos	
Teléfono Tres	Extensión	Email	
Ubicación			
Departamento	Número Departamento	País	

Descripción de la estación

Esta información está ubicada en la parte superior del menú Detalle estación. Para ingresar o editar la descripción de la estación, haga clic en el botón [Editar], ubicado en la parte inferior izquierda de este menú, e ingrese una breve descripción en el recuadro.

Detalle de inventario

Esta opción provee tres campos de información configurables desde el módulo Aranda SETTINGS.

Estación Físico	Muestra el estado funcional de cada estación; si se desempeña normalmente, si está en inventario, mantenimiento, etc.
Nivel	Permite clasificar las estaciones de trabajo en niveles de jerarquía para otorgarles permisos desde el módulo Aranda PROFILE. El nivel que al que se encuentran asociadas las estaciones de trabajo de manera predeterminada, es Standard.
Fecha	Muestra dos fechas importantes en la recolección de inventarios de la estación seleccionada: La primera, en la que el Agente local generó el inventario; la segunda, en la que dicho inventario fue procesado por el módulo CRUNCHER.

Editar detalles del inventario

Para editar la información explicada en la tabla anteriormente vista realice los siguientes pasos:

- 1. Presione el botón [Editar], ubicado en la parte inferior del menú Detalle estación.
- 2. Despliegue el menú de selección múltiple (frente a Estado Físico / Nivel) y seleccione el ítem que corresponda.

Detalle de usuario

Esta opción muestra a qué usuario (y sus respectivos datos) pertenece la estación de trabajo seleccionada. La información mostrada del usuario es la que previamente se configuró en el módulo Aranda PROFILE: Nombre, correo electrónico, teléfonos, extensión, entre otros.

Ubicación

Esta opción muestra cuál es la ubicación asignada a la estación de trabajo (país, ciudad, sede, departamento, edificio, piso, etc.).

Datos de ubicación

- 1. Para cambiar la información correspondiente a los distintos datos de ubicación, despliegue el menú de selección múltiple y escoja el registro que requiera.
- 2. Presione [Aplicar] y posteriormente [Cerrar].

Filtrado de inventario por categorías

NOTA: Si el grupo de trabajo al que pertenece el usuario no tiene permisos para ver una categoría o nodo, no se podrá visualizar la información de las estaciones asociadas a dicha categoría/nodo, incluso si el Árbol de agrupaciones se encuentra apagado.

- 1. Ubíquese sobre el panel izquierdo y despliegue el menú [Árbol de agrupaciones].
- 2. Despliegue el árbol haciendo clic sobre el botón Arbol de agrupaciones
- 3. Ubíquese sobre el nodo o ramificación cuyo inventario desee visualizar.
- 4. La información mostrada en el panel central, será únicamente la de las estaciones de trabajo que fueron asociadas al nodo o categoría que seleccionó.

Guardar información en formato HTML / Excel / PDF

 En la barra de herramientas principal encontrará el botón menu despelgable seleccione el formato al cual desea exportar y haga clic sobre el boton [Exportar], recuerde que se exportaran los datos de la rejilla que está presentándose en pantalla, cuando hay más de una se exportarán los de la rejilla seleccionada.

Cambiar la contraseña del usuario en sesión

El cambio de la contraseña se aplicará únicamente para el usuario que se encuentra autenticado. La nueva contraseña le permitirá ingresar a la consola ODBC de AAM.

- 1. En el menú izquierdo diríjase a Administración -> Contraseña.
- 2. En el primer campo, escriba la contraseña actual.
- 3. En el segundo campo, escriba la nueva contraseña.
- 4. En el tercer campo, confirme la contraseña nueva.
- 5. Presione [Aceptar].

Consultar el modulo PCBrowser

El módulo PCBrowser, que hace parte de AAM permite visualizar en una ventana los datos más importantes de una estación de trabajo en particular y conocer de una forma detallada e integrada la información de discos, sistema operativo, tarjeta de red, memoria, dirección IP, procesador, nombre de la estación y otros datos. Adicionalmente, el módulo PCBrowser permite efectuar tareas de administración remota de cada una de las estaciones, incluyendo la Toma de Control remoto y Envío de mensajes.

Ingresar al módulo PCBrowser

- 1. Ubíquese en la función [Sistema] del árbol de secciones de la izquierda.
- 2. Seleccione la estación sobre la cual desea conocer los detalles o tomar control remoto a través del PC Browser y haga clic derecho.
- 3. En el menú contextual que aparece, elija la opción [PCBrowser].
- 4. De inmediato se despliega la ventana de dicho módulo.

PcBrowser		8 x
Administracion 🛛 🔀 Cerrar		*
Arbol de secciones	> Sistema	
Sistema		
Sistema Operativo	Detalles	
BIOS	Alias Version de Agente	
	GERMAN 8124	
Procesador	Fecha cargado Fecha inventario	
Disros	16/02/2010 04:44:06 p.m. 16/02/2010 04:43:00 p.	m
L . Des mes es mestides	Nombre estación de trabajo Nombre del Usuario	
Kecursos compartidos	GERMAN GHERNANDEZ	
Unidades mapeadas	Descripción	
	N/A	÷
	Grupo de trabajo Dominio	
Software serial	N/A INTERSEQ.LOCAL	
Archivos	Servidor WinSock	
Información de la Configuración	BG-D-ARANDA.INTERSEQ.LOCAL 2.2	
	Host IP Plataforma	
- Se Video	GERMAN.INTERSEQ.LOCAL WINDOWS	
Servicios		
Monitores		
I A IP	v	
		-

Ver información general de la estación de trabajo seleccionada

Alias	Seudónimo de la estación de trabajo.
Nombre de Estación de trabajo	Nombre de la estación seleccionada.
Versión de Agente	Versión de AAM Instalada.
Fecha Cargado	Fecha en la que fui incluida la estación el BD de AAM.
Fecha Inventario	Fecha en la que se realizó el último inventario de la estación.
Descripción	Características de la estación.
Nombre del Usuario	Usuario que dispone de los permisos para ingresar a AAM.
Grupo de Trabajo	Nombre de la interconexión entre las computadoras de su empresa mediante la cual comparten información, recursos y servicios.
Dominio	Es el nombre de la red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red internet. Ejemplo: INTERSEQ.
Servidor	Servidor donde se encuentra alojado el usuario.
WinSock	Versión del WinSock.
Host IP	Dirección IP de la estación.
Plataforma	Tipo de Sistema Operativo bajo el cual funciona la estación. Ejemplo: Windows, MAC, Linux, etc.

1. Recuerde que esta información es sólo para consultar, no se puede modificar.

Árbol de Secciones

Sistema	Alias, nombre, Descripción, Usuario a cargo, Grupo de trabajo, Dominio, Servidor, IP Host, Marca, Modelo, Serial, Inventario, Tipo, Frecuencia, Caché L1, Caché L2, Conectores de la board.
BIOS-Procesador	BIOS: Nombre, Versión, Vendedor, ROM total, Fecha de fabricación, Tipo, Descripción. Procesador(es): Nombre, Descripción, Velocidad, Frecuencia, Procesador adicional, Socket del procesador, Nº de procesadores, Fabricante.
Sistema Operativo	Nombre, Tipo, Kernel, Suite, Adicional, Versión, Serial, Registrado, Compañía, Ruta, Idioma, Ubicación (donde fue desarrollado).
Memoria	Ram física total y disponible, Memoria virtual total y disponible, RAM máxima, Nº de sockets de RAM, Sockets de RAM disponibles, Tamaño y Tipo.
Video	Adaptador, Chipset, DAC, Memoria, Fecha de fabricación de la BIOS del video, Descripción de la BIOS del video.
Software	Nombre de software y actualizaciones de Windows, si tienen o no desinstalador.
Hardware	Tipo de Hardware, Imagen que lo representa, Descripción, Fabricante.
Software/Serial	Nombre del software, Fabricante, Serial.
Cambios/Alarmas	Usuario que la generó, Fecha en que fue generada, Categoría a la que pertence, Descripción, Detalles. Si desea editar el comentario de una alarma, selecciónela, presione [Editar], ingrese le comentario y presione [Aceptar].
Impresora	Nombre, Descripción, Puerto por el que está conectada, Unidad del sistema.
Servicios	Nombre, Descripción, Comando, Tipo (si es automático, si está deshabilitado, entre otros), Estado (si está iniciado o detenido).
Recursos Compartidos	Nombre del recurso, Tipo de recurso, Descripción, Ruta
Unidades Mapeadas	Unidad, Recurso, Servidor.
Comandos Inicio	Nombre, Comando, Tipo, Ruta.
Discos	Alias, serial, Tipo de disco, Tipo de bus, Modelo, Unidad del sistema donde está localizado, Porcentaje disponible.

 $\ensuremath{\textcircled{\text{\scriptsize C}}}$ Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

[117]

Tomar control Remoto en PCBrowser

Tomar control remoto a la estación seleccionada

- 1. Para tomar control remoto desde la consola AAM diríjase a la función [Administración] de la Barra de Herramientas, de la parte superior, elija Control Remoto -> Control Remoto.
- También puede ingresar desde la función [Sistema] del Árbol de Secciones, ubíquese en el registro de la estación a la cual desee tomar control remoto. Haga clic en el menú desplegable [Administración] que aparece en la parte superior de la ventana, seleccione Control remoto -> Control remoto.

emote Control - AAM		đ
Control remoto		
Control Remoto con Ip		
Escoga el tipo de conexión Host	GERMAN	
Aceptar Cerrar		
		d.

De inmediato aparece una ventana donde puede escoger las opciones más adecuadas de su entorno tecnológico, necesarias para el control remoto

- 3. Seleccione el tipo de conexión que requiera o se le facilite:
 - IP: El control remoto se toma a través de la dirección IP.
 - Host: El control remoto se toma a través del nombre de la estación de trabajo.
- 4. Presione [Aceptar].
- 5. Una vez establecida la conexión, usted visualiza la pantalla de la estación desde su monitor, ubicándose en la pestaña [Remote Control].

* Aranda RemViewer: SQAW2003R2ENT	
File Tools Help	
My Computer procexp.exe	
Hecycle Bin	
Internet Evolover	
Adobe Reader	
9	
و	
49	
Security Configurati	
AGENTE AVS 8.0	
ArandaSerials	
Cli Temp	
	🛛 🛏 👗 11:43 a.m.

Aranda ASSET MANAGEMENT permite tomar control remoto a más de una estación de trabajo simultáneamente. Para ello, realice el mismo procedimiento explicado anteriormente, desde la pestaña [Inventario].

Bloquear teclado y Mouse

- 1. Haga clic sobre el menú desplegable [Opciones].
- 2. Seleccione Bloquear / Desbloquear teclado y Mouse
- 3. De inmediato el teclado y Mouse de la estación a la cual usted está tomando control, quedarán inhabilitados mientras dure la sesión de control remoto.
- 4. Para rehabilitar estas funcionalidades, vuelva a realizar el mismo procedimiento explicado en los pasos 1 y 2.

NOTA: Esta función no está disponible para los sistemas operativos 9X, Windows 95, Windows 98, Windows Me

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Ejecutar la interfaz de seguridad de Windows (Ctrl +Alt +Supr)

Para ejecutar esta acción a una estación de trabajo que tenga como sistema operativo Windows Vista, es necesario crear primero las siguientes políticas en la estación remota, para que la funcionalidad se lleve a cabo correctamente:

Habilitar el simulador de secuencia de atención segura (SAS)

- 1. Diríjase a Inicio -> Ejecutar y escriba el siguiente comando: gpedit.msc
- 2. De inmediato se despliega la ventana de configuración de directiva de grupo de Windows. Ingrese a la carpeta Plantillas administrativas -> Componentes de Windows -> Opciones de inicio de sesión de Windows.
- 3. Haga doble clic en la política [Habilitar] o [Deshabilitar] software de secuencia de atención segura.
- 4. Ubíquese sobre la pestaña [Configuración] en la ventana que se despliega.
- 5. Active la casilla [Habilitado] y en el menú desplegable, seleccione la opción [Servicios y aplicaciones de accesibilidad].
- 6. Presione [OK] para guardar los cambios realizados.
- 7. Reinicie la estación remota.

Habilitar el Control de Cuentas de Usuario (UAC)

- 1. Este control se encuentra habilitado por defecto. Sin embargo, si la estación ha sido configurada, realice los siguientes pasos:
- 2. Diríjase a Inicio -> Panel de control (Vista por categorías) -> Cuentas de Usuario -> Cuentas de Usuario.
- 3. En la ventana que parece, ubíquese en la pestaña [Opciones avanzadas].
- 4. Desactive la casilla Requerir a los usuarios que presionen [Ctrl+Alt+Supr.]
- 5. Presione [Aceptar].
- 6. Reinicie la estación remota.

Después de aplicadas estas políticas, puede realizar correctamente la funcionalidad de Ctrl+Alt+Supr a una estación de trabajo cuyo sistema operativo sea Windows Vista.

- 1. Haga clic sobre el menú desplegable Opciones.
- 2. Seleccione Enviar [Ctrl +Alt +Supr]
- 3. De inmediato, se activa la ventana de seguridad de Windows.

[121]

Ejecutar el menú Inicio de Windows

- 1. Haga clic sobre el menú desplegable Opciones.
- 2. Seleccione Enviar [Ctrl+Esc]
- 3. Ejecute el menú inicio de Windows de la estación asistida.
- 4. Para cerrar el menú Inicio, repita nuevamente los pasos 1 y 2.

Tomar control remoto a una estación no inventariada

Para tomar control remoto desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Control Remoto -> Control Remoto a estación no inventariada.

Remote Control - AAM	* ×
» Control remoto	^
Control Remoto con Ip	
Digite la dirección IP 192.168.0.201	
Aceptar Cerrar	
	_
	Ŧ

De inmediato aparece una ventana donde puede escoger las opciones más adecuadas de su entorno tecnológico, necesarias para el control remoto:

- 1. Ingrese la dirección IP de la estación a la que desea tomar control remoto.
- 2. Presione [Aceptar].

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Una vez establecida la conexión, las funcionalidades habilitadas son las mismas para el control remoto a una estación remota inventariada, explicadas anteriormente.

Actualizar el inventario de una estación

Para actualizar la fecha de inventario, realice los siguientes pasos:

 Seleccione la estación cuya fecha de inventario desea actualizar; haga clic sobre la opción Administración -> Administración Remota -> Obtener Inventario, del menú contextual. Dependiendo de lo que necesite, haga clic en alguna de las tres opciones que aparecen:

Sin Barrido de Archivos	Toma la información de cambios de hardware.	
Con Barrido de Archivos		
		- Al

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 14606

www.arandasoft.com

	Toma la información de las extensiones seleccionadas previamente a
Inventario Inicial	Toma la información de los dos anteriores ítems (hardware y extensiones).

Por ejemplo, en este caso se seleccionó la estación "BG-DP-DLAMY01" y se solicitó un "Inventario Con barrido de Archivos":

Administración remo	ota		÷ ,
🛞 Enviar 🔯 Cer	rar		
Seleccione el tipo	de conexión que deseea (usar para enviar los paq	uetes
• Nombre	© D	lirección	
Por favor coloccion	a las cradancialas con la	s cualos al agonto loca	Louido accod
al recurso,		is cuales el agence loca	i puede acced
System account	-		
Alias	Nombre estación de trabaio	Dirección IP	Result.
A lias 3G-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAMY01	Dirección IP	Result.
Alias 8G-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAMY01	Dirección IP	Result.
A lias BG-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAMY01	Dirección IP 192.168.42.1	Result.
A lias 8G-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAWY01	Dirección IP	Result.
A lias 86-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAWY01	Dirección IP	Result.
a lias BG-P-DLAMY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAWY01	Dirección IP	Result.
A lias BG-P-DLAWY01	Nombre estación de trabajo BG-P-DLAWY01	Dirección IP	Result

- Seleccione el tipo de conexión Nombre/IP por el que desea enviar la encuesta. Si es por dirección IP y la estación cuenta con IPs dinámicas, seleccione la que desee registrar por defecto
- 3. Presione [Enviar].
- Para verificar si el envío fue exitoso o no, podrá observar que se mostrará una "[™]" si no se realizó el envío o un "[™]" si el envió fue exitoso.

	remota		
🗐 Enviar 🔞 Cer	rar		
eccione el tipo (de conexión que deseea usa	ir para enviar los pa	quetes
Nombre	O Dire	cción	
favor seleccion	e las credenciales con las o	cuales el agente loci	al puede acceder
ecurso,		antes el ogenier los	
stem account	T		
15	Nombre estación de trabajo	Dirección IP	Result
P-DLAMY01	BG-P-DLAMY01	192.168.42.1	$\langle \cdot \rangle$

- 5. Presione [Cerrar].
- 6. Si el proceso falló, revise el estado del Agente o de la IP, según corresponda y vuelva a intentar el envío.
- 7. Los servicios de Aranda ASSET MANAGEMENT recolectan la información dependiendo del inventario solicitado.

Nindows Server 2003 Entergrise Edition - V*tware Workstation		_[0] X
File Edit View VM Team Windows Help		
Mindows Server 2003 Enterpr		×
My Documents mans, 2.1.1		
Ny Conguster anna 7.1.0		
** *		
Michelands, and 212		
Places	Aranda COLLETO	
🤕 🖳		
Recycle Bin april 21.1.1		
	Updating incremental files for Software3.	
😂 👏	Collecto 71.0.7 Mar 26 2007 10.27.12	
Internet Remover di	2002-2007 Avanda SOFTWARE	
🧊 🍰		
Security Uningster.exe Configurati		
·		

NOTA: Así se muestra el proceso en la estación a la cual se le está tomando inventario. En este caso, la pantalla de la estación "ALFA" muestra la notificación de recolección de inventario

8. Si en la configuración del agente se estableció como "invisible" la recolección del inventario, la ventana de notificación, no será visualizada. En ese caso, revise que en el Administrador de tareas de Windows, en la pestaña [Procesos] se encuentre en proceso el "Collecto.exe".

9. Finalmente, verifique en la consola de administración de Aranda ASSET MANAGEMENT si la fecha de inventario se actualizó, pulsando el botón [Refrescar] para actualizar la información de la consola. De ser así, el color de la columna [Fecha Inventario] en la estación seleccionada, debe estar en verde.

Enviar encuesta a una estación

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas de la parte superior. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Obtener encuesta.
- 2. Repita los pasos Nº 2. al 7 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u>.

Sincronizar la estación con el reloj del sistema operativo

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Sincronizar reloj del sistema.
- 2. Repita los pasos N° 2. al 7 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u>

Ejecutar un comando local en la estación remota

1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Ejecutar comando.

			V X
🔋 🗐 Enviar 🔀 Ce	rrar		
Seleccione el tipo	de conexión que deseea u	sar para enviar los paqu	etes
Nombre	0 D	irección	
Digite el comando explorer.exe	a ejecutar.		
Por favor seleccio al recurso. System account	ne las credenciales con la	s cuales el agente local ;	puede acced
Alias	Nombre estación de trabajo	Dirección IP	Result.
VIRTUALXP	VIRTUALXP	192.168.0.199	
VIRTUALXP	VIRTUALXP	192.168.0.199	*

- 2. Seleccione el tipo de conexión que desea implementar para ejecutar el comando en la estación seleccionada.
- 3. Digita el comando a ejecutar. Ejemplo: CMD, explorer.exe, mspaint, etc.
- 4. Seleccione el tipo de credenciales que AAM utilizará para acceder a la estación seleccionada.

 Presione [Enviar]. Para verificar si el envío fue exitoso o no, podrá observar que se mostrará una "^K" si no se realizó el envío o un "^K" si él envió fue exitoso.

Subir el módulo RemVision

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Subir RemVision.
- 2. Repita los pasos Nº 2. al 7 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u>

Enviar mensaje de texto

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Enviar mensaje de texto.
- 2. En la ventana que aparece, ingrese el mensaje (corto y breve)

Administración re	mota		
🛞 Enviar 🔯 (lerrar		
Seleccione el tip	o de conexión que deseea u	sar para enviar los paq	uetes
Nombre	0 D	rección	
Digite el mensaj	a enviar.		
Por favor selecci al recurso, System account	one las credenciales con la	s cuales el agente loca	l puede acced
Alias	Nombre estación de trabajo	Dirección IP	Result.
GERMAN	GERMAN	192.168.0.70	<u> </u>

3. Repita los pasos Nº 2. a 7 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> una estación

Borrar archivos por extensión de una estación remota

© Todos los derechos reservados Aranda Software

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Borrar archivos por extensión.
- 2. En la ventana que aparece, ingrese la(s) extensión(es) que desea eliminar de la estación remota. Recuerde que se borrarán todos los archivos que contengan esta extensión. Si va a registrar más de una extensión, sepárelas por una coma así: *mp3,*avi,*wma

Administración remota			\$ x	
🏐 Enviar 🔯 Cerrar				
Seleccione el tipo de o	conexión que deseea u	usar para enviar los paqu	letes	
Nombre	O D	irección		
Por favor digite la extensión que se borrará en la estación de trabajo remota. Ejemplo: (*.mp3, gener*.*c, *.tmp). Por favor seleccione las credenciales con las cuales el agente local puede acced al recurso. System account				
Alias	Nombre estación de trabajo	Dirección IP	Result.	
GERMAN	GERMAN	192.168.0.70	<u> </u>	

3. Repita los pasos Nº 2. a 7 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u>, referentes al módulo Send Task.

> NOTA: Aranda ASSET MANAGEMENT hará una búsqueda del archivo(s) y lo(s) borrará, siempre y cuando no esté(n) en uso y el usuario autenticado en la estación remota tenga los permisos necesarios para acceder a dicho(s) archivo(s).

Borrar y traer archivos de una estación remota

Para borrar un archivo, siga los pasos explicados a continuación:

1. Ubíquese sobre la pestaña [Archivos] del árbol de secciones de la izquierda. Seleccione el archivo que desea eliminar y ubíquese sobre un archivo.

- 2. Diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Archivo -> Borrar archivo.
- 3. Confirme la operación en la ventana de notificación presionando [Yes]. Si desea cancelar la eliminación, presione [No].
- 4. Repita los pasos Nº 2. a 7. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> una estación

Para traer un archivo, siga los pasos explicados a continuación:

- 1. Diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Archivo -> Traer Archivo.
- 2. Confirme la operación en la ventana de notificación presionando [Yes]. Si desea cancelar la eliminación, presione [No]
- 3. Repita los pasos N° 2. a 7. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u>

Iniciar y detener los servicios de una estación remota

- 1. Ubíquese sobre la pestaña [Servicios] del árbol de secciones de la izquierda.
- 2. Seleccione la estación y el respectivo el servicio que desea iniciar o detener.
- 3. Diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Servicios -> Detener servicios / Iniciar servicios.
- 4. Confirme la operación en la ventana de notificación presionando [Yes]. Si desea cancelar la eliminación, presione [No].
- 5. Repita los pasos N° 2. a 7. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación.</u>

Remover impresora de una estación remota

- 1. Ubíquese sobre la pestaña [Impresoras] del árbol de secciones de la izquierda.
- 2. Seleccione la estación y respectiva impresora que desea eliminar.
- **3.** Diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Remover impresora.
- 4. Confirme la operación en la ventana de notificación presionando [Yes]. Si desea cancelar la eliminación, presione [No].
- 5. Repita los pasos N° 2. a 7. explicados anteriormente en la opción Actualizar el inventario de una estación, referentes al módulo Send Task.

Remover recurso compartido de una estación remota

- 1. Ubíquese sobre la pestaña [Recursos compartidos] del árbol de secciones de la izquierda.
- 2. Seleccione la estación y el respectivo recurso que desea eliminar.
- 3. Diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración Remota -> Remover recurso compartido.
- 4. Confirme la operación en la ventana de notificación presionando [Yes]. Si desea cancelar la eliminación, presione [No].
- 5. Repita los pasos N° 2. a 7. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> una estación.

Encender una estación de trabajo remota

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración remota -> Wake on LAN.
- 2. Repita los pasos № 2. a 7 explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u> referentes al módulo Send Task.

NOTA: Tenga en cuenta que esta funcionalidad sólo está activa cuando se acciona desde una estación dentro de la LAN, siempre y cuando ambas soporten y tengan configurada la tecnología Wake on LAN.

Cerrar cesión en Windows

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración remota -> Cerrar Sesión.
- 2. Repita los pasos N° 2. a 7. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u> referente al módulo Send Task.

Reiniciar estación de trabajo

1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración remota -> Reiniciar estación de trabajo.

2. Repita los pasos N° 2. a 7. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u> referente al módulo Send Task.

Apagar estación de trabajo

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración remota -> Apagar estación de trabajo.
- 2. Repita los pasos N° 2. a 7. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u> referente al módulo Send Task.

Actualizar la versión del Agente local Aranda

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración remota -> Agente -> Actualizar Agente.
- También puede ingresar desde la pestaña [Sistema] del panel central, ubíquese en el registro de la(s) estación(es), cuyo agente desea actualizar. Haga clic derecho y en el menú desplegable que aparece seleccione Administración remota -> Agente -> Actualizar Agente.
- **3.** Repita los pasos N° 2. a 7. explicados anteriormente en la opción <u>Actualizar el inventario de</u> <u>una estación</u> referente al módulo Send Task.
- 4. Tan pronto el Agente recibe esta instrucción, se conecta al servidor AFS que tiene configurado, busca la versión de Agente local más reciente y lo descarga.

Obtener lista de procesos

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración remota -> Obtener lista de procesos.
- De inmediato se carga una nueva pestaña del panel central de la consola, en donde debe hacer clic en [Refrescar] para que se muestre el listado de los procesos que en ese momento esté ejecutando la estación.

Obtener lista d	de procesos	* ×
GERMAN 192	.168.0.70	
👔 🔏 Terminar p	proceso 💝 Actualizar 🔯 Cerrar	
Arrastre un enc	cabezado de columna y soltar aquí para agrupar por esa columna	
Id	Nombre	Ruta
732	smss.exe	\SystemRoot\System32\smss.exe
788	csrss.exe	\??\C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
812	winlogon.exe	\??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
856	services.exe	C:\WINDOWS\system32\services.exe
868	lsass.exe	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
1040	svchost.exe	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
1088	svchost.exe	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
1544	svchost.exe	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
1596	svchost.exe	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
1652	svchost.exe	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
		-
Navegación de pa	aginas: < 1 2 3 4 5 6 > Pagina actual 1 de 6, registros 1 al 10 (ie 59.
•		•

Identificador	Número identificador del proceso.
Nombre	Nombre del proceso.
Ruta	Donde se encuentra almacenado el proceso.

- 3. Si desea detener un proceso, ubíquese sobre el registro respectivo y presione [Terminar proceso]. Presione nuevamente [Refrescar] para actualizar la información.
- 4. Para salir de la pestaña, presione [Cerrar].

Obtener lista de conexiones

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración remota -> Obtener lista de conexiones.
- De inmediato se carga una nueva pestaña del panel central de la consola, en donde debe hacer clic en [Refrescar] para que se muestre el listado de las conexiones que en ese momento esté ejecutando la estación.

Obtener lista de conexiones						
GERMAN 192.168.0.7	0					*
Netualizar 🔯 Cerrar						
Arrastre un encabezado d	Arrastre un encabezado de columna y soltar aquí para agrupar por esa columna					
тіро	Host local	Ip local	Puerto local	Nombre del puerto local	Host remoto	
тср	ger man.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	25	smtp	ger man.INTERS	
тср	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	80	http	ger man.INTERS	
тср	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	135	epmap	germanJINTERS	
TCP	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	443	https	germanJINTERS	Ξ
TCP	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	445	microsoft-ds	ger man.INTERS	
тср	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	912		ger man.INTERS	
TCP	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	1053		ger man.INTERS	
тср	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	1110		ger man.INTERS	
TCP	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	1433	ms-sql-s	german.INTERS	
TCP	german.INTERSEQ.LOCAL	0.0.0.0	2030		german.INTERS	
x						-
•		III			4	

Тіро	Tipo de conexión (TCP/ UDP, entre otras.)				
Host Local	Nombre y dominio de la estación que establece conexión (dependiendo del sistema operativo: l estaciones con Windows 9X no reportan el domini sólo el nombre).				
IP Local	Dirección IP de la estación.				
Puerto Local	Número de puerto por el cual está conectada la estación.				
Nombre de Puerto Local	Nombre de puerto por el cual está conectada la estación.				
Host Remoto	Nombre y dominio del servidor o estación al cual está conectada la estación (dependiendo del sistema operativo: las estaciones con Windows 9X no reportan el dominio, sólo el nombre).				
IP Remota	Dirección IP donde se conectó la estación.				
Puerto Remoto	Número de puerto por el cual está conectada la estación remota.				
Nombre del Puerto Remoto	Nombre de puerto por el cual está conectada la estación remota.				
Estado	Estado de la conexión. Puede tomar uno de los siguientes valores: Closed, listen, synSent, synReceived, established, finWait1, finWait2, closeWait, lastAck, closing, timeWait, deleteTCB.				

NOTA: Tenga en cuenta que esta información es sólo de uso informativo. En esta funcionalidad no se ejecuta ninguna acción.

3. Para salir de la pestaña, presione [Cerrar].

Administrar servicios de la estación remota

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración remota -> Obtener lista de servicios.
- 2. De inmediato se carga una nueva pestaña del panel central de la consola, en donde debe hacer clic en [Refrescar] para que se muestre el listado de los servicios disponibles en la estación.

Obtener lista de servici	os.				\$ x	
GERMAN 192.168.0.70						
😺 Iniciar servicio 诸 D	🕫 Iniciar servicio 🔞 Detener servicio 🍿 Pausar servicio 🍿 Continuar servicio. 🧬 Actualizar 🔞 Cerrar					
Arrastre un encabezado o	le columna y soltar aquí para aj	grupar por esa columna				
Nombre de servicio	Nombre para mostrar	Estado	Nombre de cuenta	Tipo de inicio	Ruta	
ACommsvr	Aranda COMMUNICATOR	Iniciado	LocalSystem	Automático	C:\WINDOWS\AR 40E2D6D7-ACon	
ALG	Servicio de puerta de enlace de capa de aplicación	Iniciado	NT AUTHORITY\LocalService	Manual	C:\WINDOWS\Sy:	
AppMgmt	Administración de aplicaciones	Detenido	LocalSystem	Manual	C:\WINDOWS\sy:	
Aranda Agent	Aranda AGENT	Iniciado	LocalSystem	Automático	C:\WINDOWS\AR	
Aranda File Server Synchronization Service	Aranda File Server Synchronization Service	Iniciado	LocalSystem	Automático	C:\Archivos de SERVER\AFSSync	
Aranda RemoteVision	Aranda REMOTEVISION	Iniciado	LocalSystem	Automático	C:\WINDOWS\AR	
ArandaConServer	Aranda ConServer	Detenido	LocalSystem	Manual	C:\Archivos de j MANAGEMENT\C ACommsvrNT9>	
ArandaCruncher	Aranda Cruncher	Detenido	LocalSystem	Manual	C:\Archivos de MANAGEMENT\C	
Navezación de paginas: < 1	12345678910> Pae	ina actual 1 de 13. reeistro III	os 1 al 10 de 123.			

Nombre para mostrar	Nombre que se muestra para el usuario.
Nombre del servicio	Nombre del servicio registrado en el sistema.
Estado	Muestra si el servicio está iniciado, detenido o pausado.
Nombre de cuenta	Indica el nombre de la cuenta de inicio de sesion con la cual se ejecuta el servicio por lo general es LocalSystem
Tipo de inicio	Configuración determinada para el modo de inicio del servicio (automático, manual, deshabilitado).
Ruta	Ruta de acceso al ejecutable para el servicio.

- 3. Si desea iniciar un servicio, ubíquese sobre el registro y presione [Iniciar Servicio]. Para actualizar la información, presione [Refrescar].
- 4. Si desea detener un servicio, ubíquese sobre el registro y presione [Detener Servicio]. Para actualizar la información, presione [Refrescar].

- 5. Si desea pausar un servicio, ubíquese sobre el registro y presione [Pausar Servicio]. Para actualizar la información, presione [Refrescar].
- 6. Para salir de la pestaña, presione [Cerrar].

Obtener lista de sesiones iniciadas en estaciones de trabajo.

- 1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración remota -> Obtener lista de sesiones.
- 2. De inmediato se carga una nueva pestaña del panel central de la consola, en donde debe hacer clic en [Refrescar] para que se muestre el listado de las sesiones iniciadas en la estación.

Obtener lista de se	esiones				
GERMAN 192.168.0.70					
💼 Cerrar sesión 🕯	😌 Actualizar 🔞 Cerrar				
Arrastre un encabe	zado de columna y soltar aqu	para agrupar por esa colun	nna		
Identificador	Nombre	Dominio	Nombre de sesión	Nombre del Cliente	
0	ghernandez	INTERSEQ	Console		
•			m		

- 3. Si desea finalizar una sesión determinada, ubíquese sobre el registro y presione [Cerrar sesión].
- 4. Para salir de la pestaña, presione [Cerrar].

NOTA: El número de sesión siempre va a ser igual a uno, a menos que el sistema operativo sea Terminal Server; en este caso existirá una entrada por cada sesión iniciada en el Server.

Editar el registro de Windows de la estación remota

1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración remota -> Obtener registro de Windows.

Obtener registro de Windows 👘 🛪					
GERMAN 192.168.0.70					
Nuevo CRenombrar	💥 Borrar	🧷 Modificar valor 🔞 Cerrar			
E- MIPC	Nombr	e	тіро	Valor	
HAEF_LOCALMACHINE HAEF_LOCALMACHINE SAM SAM SAM SOFTWARE SOFTTWARE SOFTWARE SOFTWARE SOFTTWAR	(Predet	erminado)	880_51	(Valor no establecido)	

- 2. El explorador que se muestra es similar al del Registro de Windows y las funcionalidades son las mismas, a excepción de las siguientes tres acciones: Buscar, Exportar y Cambiar permisos.
- 3. Para salir de la pestaña, presione [Cerrar].

Obtener lista de archivos de la estación remota

1. Desde la consola AAM diríjase a la pestaña [Administración] de la Barra de Herramientas. En el menú desplegable, elija Administración remota -> Obtener lista de archivos.

ERMAN 192.168.0	.70			
😢 Cerrar				
- PC		Nombre	Tamaño	Fecha
	6	Agent	0	2010/02/18 10:12 a2.p2.
	6	app	0	2009\07\06 15:37 a7.p7.
0- <u>11</u> -	<i>i</i>	Archivos de programa	0	2009\11\11 14:26 a11.p11.
G		boot.ini	211	2010\01\07 08:52 a1.p1.
		Bootfont.bin	4.952	2001\08\24 11:00 a8.p8.
	6	cb09d3771b5631a0cac89ea6	0	2009\05\15 10:06 a5.p5.
	<i>i</i>	data	0	2009\09\24 10:46 a9.p9.
	6	Documents and Settings	0	2010/01/18 09:04 a1.p1.
		GridProfile.ini	8.707	2010/02/09 14:30 a2.p2.
	6	1386	0	2008\09\02 04:18 a9.p9.
	6	IDE	0	2008/09/02 04:30 #9.p9.
	6	Inetpub	0	2008\09\05 15:49 a9.p9.
		10.5Y5	0	2008\09\02.02:41 a9.p9.
	<i>i</i>	KAV	0	2008\D9\D2 19:36 a9.p9.
	6	logs	0	2009\05\14 15:31 a5.p5.
		MSDOS.SYS	0	2008/09/02 02:41 #9.09.

- Tenga en cuenta que sólo puede ver la lista de los archivos existentes, pero éstos no serán abiertos, editados, renombrados, borrados ni copiados. Sólo es permitida la visualización de la estructura de archivos para consultar.
- 3. Para salir de la pestaña, presione [Cerrar].

Salir de la consola PCBrowser

Presione el botón 🗵 de la parte superior derecha de la ventana.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Componentes de la consola Web Aranda ASSET MANAGEMENT

Interfaz de la consola

Horacio Barbosa	18/02/2010 12:06:09 p.m.	> Inicio				
	Bienvenido(a) Aranda ASSET MANAGEMENT aqui usted podra:					
	Control eficiente gracias al conocimiento detallado del estado de cada uno de los recursos informáticos e información adicional de los mismos. Además, es posible monitorear la actividad laboral de sus empleados sin que éstos lo noten y ahorrar tiempo y costos en desplazamiento por medio del soporte remoto.					
	Estaciones Visualización de los estados de las estaciones. Config usuario, entre otros).	guración de datos e información de las estaciones (ubicación,				
	Inventario de Hardware y Software Visualización del inventario de las estaciones: (Sistema Operativo, Bios, Memoria, Procesadores, Dispositivos, Recursos Compartidos, Hardware, Software, Software Serial, Archivo o Software por extensión, Red, Alarmas, Impesoras Locales, entre otros.)					
	Administración remota • Recolección de inventarios de las estaciones • Recolección de inventarios de las estaciones • Ejecución de instructiones enviadas desde las • Ejecución de la encuesta en las estaciones cli desde las consolas. • Encendido de máquinas a través de "Wake on	sin escaneo de archivos. con escaneo de archivos. s consolas. ientes cuando se inicia una sesión o cuando se le ordena lan"				
	Salir					
	🙏 © Todos los derechos reservados A	Aranda Software Corp.				

Este es el panel principal de AAM aquí encontrara las funciones a las cuales podrá ingresar tan sólo haciendo clic, tras hacerlo se cargara la siguiente ventana para cada una de las funciones. También al hacer clic en el Botón [Inicio] se cargará de nuevo el panel central.

Aranda Asset MANAGEMENT ®							
Administracion		Exportar (Seleccionar)					
👶 Arbol de agrupaciones	¥	Horacio Barbosa	18/02/2010 12:13:16	p.m.	> <u>Inicio</u> > /	Arbol de secciones Sisten	a
📲 Arbol de secciones		→ Sistema					
- 🔊 Buscar Estaciones	Â		Lista				
Sistema			Arrastre un encabezado de	a columna v soltar aquí para a	erupar por esa columna		
BIOS			Alias	Nombre estación de trabajo	Version de Agente	Fecha cargado	Fecha inventario
	=		GERMAN	GERMAN	8124	18/02/2010 11:34:28 a.m.	17/02/2010 11:27:
📁 Recursos compartidos							
Comandos inicio							
) Impresoras							
Archivos							
Servicios	Ŧ		4				Þ
🖮 Cambiar Contraseña	×						
🍰 Salir	¥						
			٨	© Todos los derechos res	servados Aranda Software	e Corp.	

Este menú lo componen 5 herramientas las cuales le ayudaran al manejo de AAM:

www.arandasoft.com

1. Administración

En este menú se realizan las tareas de administración y control remoto

1.1. Control remoto

Esta opción es la entrada a las funcionalidades de control remoto a una estación inventariada y a una no inventariada.

1.1.1. Control remoto

Permite tomarle control remoto a una o varias estaciones inventariadas simultáneamente en modo visual, es decir, sólo observando la pantalla y, en modo control remoto, es decir, interactuando con las herramientas del sistema operativo de la estación remota. Tiene dos formas de ejecutarla: vía IP o Nombre de la estación de trabajo (Host).

1.1.2. Control remoto a estación no inventariada

Permite tomar control remoto a una estación que tenga el Agente local instalado, pero que no haya sido inventariada. Al seleccionar esta opción, se despliega una ventana que pregunta qué tipo de control desea realizar (VISUAL o CONTROL REMOTO) y además, pide la dirección IP de la estación a la que se le quiere tomar control remoto.

1.2. Administración remota

Una de las funcionalidades importantes con las que cuenta la consola es la Administración Remota de las estaciones, la cual reúne más de veinte alternativas, mediante las cuales usted podrá llevar a cabo tareas sobre una estación sin tener que desplazarse de su sitio de trabajo.

1.2.1. Obtener Inventario

Obtiene un inventario con o sin escaneo de archivos en la estación seleccionada y lo envía al servidor Aranda ASSET MANAGEMENT. Un inventario con barrido de archivos incluirá todos los archivos, hardware y software presentes en la estación seleccionada, incluyendo archivos de sistema, instaladores, ejecutables, etc. El inventario sin barrido de archivos incluirá sólo aquellos archivos que se han seleccionado para inventariar y los cambios detectados en los inventarios de la estación.

Una vez ha sido recolectado el primer inventario, los siguientes serán inventarios de tipo incremental, es decir, incluirán sólo la información para la cual el agente local haya detectado cambios o actualizaciones.

1.2.3 Obtener encuesta

Hace que se abra el Web Browser configurado por defecto para solicitar el diligenciamiento de la encuesta.

1.2.4. Sincronizar reloj del sistema

Ajusta la hora del sistema en la estación usando como referencia la hora del Servidor Aranda ASSET MANAGEMENT.

1.2.5. Ejecutar comando

Como su nombre lo dice, permite ejecutar un comando localmente en la estación. Por ejemplo, si usted desea llevar a cabo una instalación desatendida en una o varias estaciones, siga las instrucciones de su aplicación para ejecutar el programa de instalación en modo Administrador. Una vez haya culminado la fase de configuración y copiado de archivos maestros, seleccione la opción [Ejecutar Comando], escriba la ruta del recurso compartido y el nombre del ejecutable y haga clic en aceptar. La instalación se llevará a cabo en forma automática y desatendida, gracias a los parámetros configurados previamente.

1.2.6 Subir RemVision

Si el módulo RemServer no está en ejecución en una estación en particular, al elegir esta opción, el módulo se ejecutará y permanecerá residente en la memoria de dicha estación. Tenga en cuenta que RemServer es la tarea que permite tomar control remoto a una estación de trabajo.

1.2.7 Enviar mensaje de texto

Permite enviar un mensaje corto hacia la(s) estación(es) seleccionada(s) al sostener la tecla Mayúscula y hacer clic.

1.2.8 Borrar archivos por extensión

Si desea borrar archivos con alguna extensión en particular o archivos que se puedan agrupar mediante meta-caracteres como, *.tmp, c*.*, etc., puede hacerlo mediante esta opción. Simplemente digite el nombre del archivo en el cuadro de diálogo y haga clic en aceptar. Aranda ASSET MANAGEMENT hará una búsqueda del archivo(s) y lo(s) borrará, siempre y cuando no esté(n) en uso y el usuario autenticado en la estación remota tenga los permisos necesarios para acceder a dicho(s) archivo(s).

Recuerde revisar en cada una de estas pestañas la columna Alias para verificar a cuál estación pertenece la impresora, el archivo, el servicio o el recurso compartido que está a punto de modificar, respectivamente.

1.2.9. Archivo

Mientras esté ubicado en la pestaña [Archivos], encontrará habilitadas las opciones para traer y borrar archivos desde la estación seleccionada.

1.2.10. Servicios

Utilizando esta opción podrá iniciar o detener cualquiera de los servicios disponibles.

1.2.11. Remover Impresora

En la pestaña [Impresoras], podrá seleccionar una de las impresoras de la lista y desinstalarla completamente de la estación remota, también es posible desinstalar las impresoras de red.

1.2.12. Remover Recurso Compartido

En la pestaña [Recursos compartidos], podrá seleccionar el recurso que desee dejar de compartir.

1.2.13. Wake on LAN

Esta opción permite encender una estación de trabajo que se encuentra apagada desde otra estación de la LAN, siempre y cuando soporte y tenga configurada esta tecnología.

1.2.14. Cerrar sesión

Al enviar este comando se obtiene el mismo efecto en a estación remota que la orden "cerrar sesión" del menú de Inicio de Windows.

1.2.15. Reiniciar estación de trabajo

Al enviar este comando se tiene el mismo efecto en la estación remota que la orden "Reiniciar" del menú de Inicio de Windows.

1.2.16. Apagar estación de trabajo

Al enviar este comando se tiene el mismo efecto en la estación remota que la orden "Apagar" del menú de Inicio de Windows.

1.3. Eliminar estación de trabajo

Mediante esta opción se puede eliminar definitivamente de la base de datos, cualquier estación que se seleccione en la pestaña [Sistema]. Para volver a incluir la(s) estación(es) eliminada(s), es necesario volver a generar el inventario

1.4. Perfil estación de trabajo

Permite visualizar las características de una estación seleccionada

1.5. Contraseña

Permite cambiar la contraseña de inicio de la Consola ODBC para el usuario que se encuentre autenticado. La próxima vez que el usuario se autentique para ingresar a la aplicación, deberá utilizar la nueva contraseña.

2. Árbol de agrupaciones

El Árbol de agrupaciones permite ver distintas categorías a los cuales se les asocian estaciones, haciendo más sencilla la administración y ejecución de tareas remotas desde la Consola AAM a las estaciones de trabajo.

3. Árbol de secciones

El panel central se encuentra dividido en pestañas diferentes conformadas por renglones, líneas o registros que corresponden a cada una de las estaciones inventariadas; dichos registros a su vez están conformados por columnas o campos, en los cuales se presenta la información respectiva de cada estación, según la pestaña de información en la que se encuentre ubicado.

A continuación se listan las pestañas del panel central:

- Sistema
- Sistema operativo
- Bios
- Memoria
- Procesador
- Discos
- Recursos Compartidos
- Unidades Mapeadas
- Comandos inicio
- Impresoras
- Hardware
- Software
- Software Total
- Software Serial
- Archivo
- IP
- Alarmas

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

[139]

- Información del Setup
- Video
- Datos Adicionales
- Servicios

4. Encuestas.

Le permitirá acceder al módulo Aranda SURVEY WIZARD.

5. Exportar

Le permitirá exportar los datos de las estaciones a formatos HTML, PDF, XLS, DOC, etc.

www.arandasoft.com

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Anexos

Instalación de MSDE

Microsoft Database Engine es una versión Light y gratuita del motor MSSQL Server 2000. Esta versión permite:

- Número máximo de bases de datos: 16
- Tamaño máximo de cada base de datos (GB): 02
- Número máximo de conexiones concurrentes: 05

Requerimientos

Su equipo debe cumplir los requisitos de hardware y software para poder instalar MSDE 2000.

De hardware

Procesador:	Intel Pentium o compatible, 166 MHz o superior
Memoria:	128 MB en Windows XP
	64 MB como mínimo en Windows 2000
	32 MB como mínimo en los demás sistemas operativos
Sistema operativo	Windows 98 en adelante, pero debe tener en cuenta el número máximo de conexiones concurrentes en estos S.O
Espacio libre en DD:	2 veces la RAM más 20 MB.

De Software

MSDE 2000 requiere tener instalado Microsoft Internet Explorer 5.0 o posterior. Es suficiente con una instalación mínima y no es necesario que Internet Explorer sea el explorador predeterminado.

Instalación

Los instaladores del MSDE 2000 (MSDE2k) y del Service Pack 3 están disponibles en: <u>http://www.microsoft.com/sql/msde/downloads/download.asp</u>, una vez descargado el instalador siga estos pasos:

1. Ejecute el archivo-paquete que contiene los instaladores del MSDE2k: MSDE2000A.exe. Esto descomprimirá los instaladores en la ruta por defecto C:\MSDEReIA.

2. Ejecute la siguiente línea de instalación: C:\MSDEReIA\setup.exe sapwd="123" disablenetworkprotocols=0 securitymode=sql

Dónde:

sapwd: es el password para la cuenta "sa".

disablenetworkprotocols: habilita los protocolos para la conexión desde otras máquina hacia el motor que se va a instalar. (0: habilita, 1: deshabilita).

securitymode: si se desea habilitar la autenticación mixta, hay que incluir este parámetro. Una vez finalizada la instalación, es necesario reiniciar.

El MSDE se administra desde un shell de DOS. Simplemente ejecute la siguiente instrucción para obtener los comandos del programa: "osql"

C:\WINNT\system32\cmd.exe	×
C:\\osql ? usage: osql [-U login id] [-P password] [-S server] [-H hostname] [-E trusted connection] [-d use database name] [-l login timeout] [-t query timeout] [-h headers] [-s colseparator] [-v columnwidth] [-a packetsize] [-e ccho input] [-I Enable Quoted Identifiers] [-L list servers] [-e cndend] [-D ODBC DSN name] [-q "cndline query"] [-Q "cndline query" and exit] [-n renove numbering] [-m errorlevel] [-r msgs to stderr] [-J severitylevel] [-y print statistics] [-b On error batch abort] [-x[1] disable commands [and exit with warning]] [-0 use Old ISQL behavior disables the following] <(EOP) batch processing Auto console width scaling Wide messages default errorlevel is -1 vs 1 [-? show syntax summary]	1
C:\>_	-
	_

Por ejemplo, si desea autenticarse usando la cuenta "sa" y posteriormente crear una base de datos, el procedimiento a seguir se muestra en la siguiente imagen:

🖾 C:\WINNT\system32\cmd.exe - osql -U sa	-DX	
C:\>osql -U sa Passuord:	<u>^</u>	
1> osq1 -E -i {ruta><\script> -o {ruta> <log> 2> go</log>		
		_

© Todos los derechos reservados Aranda Software

www.arandasoft.com

Crear las dependencias de los servicios de Aranda a MSSQLSERVER

Las dependencias se crean únicamente cuando el motor de base de datos SQL Server se encuentra en el mismo servidor donde se ha instalado Aranda ASSET M ANAGEMENT, con el fin de que los servicios de Aranda suban únicamente cuando el motor de base de datos haya iniciado. Para ello, siga los pasos explicados a continuación:

- 1. Diríjase a Inicio -> Ejecutar.
- 2. Ejecute el comando Regedit.
- 3. En la consola del editor del registro ubique la siguiente clave: HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services
- 4. Ubique cada uno de los servicios Aranda que se conectan a la Base de Datos y ejecute las siguientes instrucciones para cada uno de ellos:
- Aranda Cruncher
- Aranda Cruncher File
- Aranda Repserver
- DBManager Aranda
- Mailer Aranda
- 1.1 Haga clic derecho sobre el servicio correspondiente y seleccione la opción Nuevo -> Valor cadena múltiple.

© Todos los derechos reservados Aranda Software

🐒 Editor del Registro				
Archivo Edición Ver Favoritos Ayuda				
🖻 🔍 Mi PC	Nombre		Tipo	Datos
HKEY CLASSES ROOT	ab]/Droc	dotorminado)	DEC S7	(uslor po ostablesido)
	abloim	ueterminado)	REG_52	(valor no establecido) Arcede Grueeber Sile
HKEY LOCAL MACHINE	en-	ayiname	REG_5Z	Aranda Cruncher File
	Error	Control	REG_DWORD	0×00000000 (0)
E SAM	ang 💾 Imag	iePath	REG_EXPAND_SZ	C:\Archivos de programa\Aranda\Aranda ASSET MANA
	Dbje	ctName	REG_SZ	LocalSystem
	🔤 👸 Start		REG_DWORD	0x00000003 (3)
	Ш Туре		REG_DWORD	0x00000010 (16)
E ControlSet001				
Generation Generation				
E NET CLR Data				
	rkina			
E NET Data Provid	ler for Orac			
E NET Data Provid	ler for SalS			
+ Ansatzen	-4629-448			
	B-444e-ACE			
	3-4(164-42)			
Abiosdsk				
E adput60m				
t accusio				
🕀 🤐 🛄 Aba154×				
aic78xx	Expandir			
E Alerter	Nuevo	Clave		
🖬 🦳 ALG	Buscar			-
AliIde -	basedim	Valor a	lfanumérico	
🕀 🧰 amsint	Eliminar	Valor b	inario	
🕀 🦳 AppMamt	Cambiar nombre	Valor D	WORD	
🗄 🦳 Aranda File Se	·	Valor o	e cadena múltiple	
😟 🦳 Aranda Remot	Exportar	Valor o	e cadena expandible	
🛓 🦲 ArandaConSer	Permisos			
😟 🧰 ArandaCrunch	Copiar nombre de clave	3		
🕀 🕣 ArandaCruncher				
😟 🧰 ArandaRepServe	er 😺			
				25

4.2 En el panel central aparecerá así: y en ese espacio ingrese el valor **DependOnService** y presione [Enter].

4.3. Haga doble clic sobre el registro y en la ventana que se despliega ingrese el valor "MSSQLServer" para el tipo de datos REG_MULTI_SZ.

1.4. Presione [Aceptar].
Nombre	Tipo	Datos
(Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)
a DisplayName	REG_SZ	Aranda Cruncher File
ErrorControl	REG_DWORD	0×00000000 (0)
and ImagePath	REG_EXPAND_SZ	C:\Archivos de programa\Aranda\Aranda ASSET MANA
ab) ObjectName	REG_SZ	LocalSystem
BE Start	REG_DWORD	0×00000003 (3)
Щ Туре	REG_DWORD	0x00000010 (16)
DependonService	REG_MULTI_SZ 🧹	MSSQLSERVER
DependonSe Información d	ervice	
<		>
	(Aceptar Cancelar
_		

1.5. Compruebe la dependencia creada en las propiedades de cada servicio, a través de Inicio-> Ejecutar -> Services.msc -> Aranda Cruncher /Aranda Cruncher File/ Aranda Repserver/ Aranda DBManager / Aranda Mailer -> Propiedades -> pestaña [Dependencias].

eneral	Iniciar sesión Recuperación Dependencias
Algunos grupos funcion resulten	: servicios dependen de otros servicios, controladores de sistemas y orden de carga. Si un componente de sistema se detiene o no a correctamente, es posible que otros servicios dependientes a afectados. RenSeuver
Estese	rvicio depende de los siguientes componentes del sistema
⊞ ∰	SQL Server (SQLEXPRESS)
_	
Los sigu	lientes componentes del sistema dependen de este servicio
-4	Sin dependencias>

© Todos los derechos reservados Aranda Software

Aranda ASSET MANAGEMENT

Versión 8.0

ARANDA Software Corporation 2002-2009. Todos los derechos reservados.

Cualquier documentación técnica proporcionada por Aranda Software es un producto registrado por Aranda Software Corporation y pertenece a Aranda Software Corporation.

El software descrito en este manual está protegido por los acuerdos y leyes que regulan la propiedad intelectual y los derechos sobre publicaciones tanto en Colombia como las leyes internacionales sobre estas materias y puede ser utilizado únicamente bajo los términos enunciados en la licencia adjunta. Está prohibida la reproducción total o parcial del presente manual por cualquier medio - impreso, escrito, gráfico, electrónico o mecánico incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier forma, sin la autorización previa y por escrito de Aranda Software Corp.

Aranda Software Corp. puede realizar cambios y mejoras en los productos descritos en el presente manual sin previo aviso. Tales cambios serán incorporados en nuevas ediciones de la publicación.

MARCAS COMERCIALES

Aranda Software, el logotipo de Aranda Software, Aranda ASSET MANAGEMENT y todos sus módulos componentes, Aranda CRUNCHER, Aranda CONSERVER, Aranda MAILER, Aranda PCBROWSER, Aranda PCBROWSER WebEdition, Aranda SURVEY WebEdition, Aranda FILE SERVER, Aranda SOFTWARE METRIX y Aranda QUERY MANAGER son marcas registradas de Aranda Software Corporation.

Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation y Office y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Nada contenido en este manual se debe interpretar como autorización o permiso para utilizar tales marcas registradas. Otros nombres de sociedades, productos o servicios mencionados en este manual pueden ser marcas registradas de sus respectivas compañías o marcas de servicios de terceros y son utilizadas sólo como referencia.

© Todos los derechos reservados Aranda Software